

# قوس



## رگزل دانانی سیستمی ویندوز

منتدی إقرأ الثقافی

WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM



نمونه‌کرون : به گه‌ندایه

بیت‌سیر

۱۴۲۵ هـ و لیر ۲۰۰۴

# لڳل داناني سيستمی ويندوز

نماؤ کرونی : ناراسا ساجی سہ وٹو

## التفسير

١٤٢٥ ھـ ٢٠٠٤

ماڻي لھچايدانھوھي پاريئزراوھ بھ  
نوسينگھي تھفسير

نــاوي کنيــب: فؤرمات  
لھگھل داناني سيستمھي ويندؤز  
نامادھ کــردني: ئاراس حاجي مولود  
کؤمپــيؤتھر: مھلبھندي کؤمپيؤتھري ئاراس  
نــايتلي بھرگ: نھوزاد کؤبي  
چاپ و بلاؤکردنھوھي: نووسينگھي تھفسير/ ھولير  
ژمارھو سالي چاپ: چاپي يھ کھم ۱۴۲۵-۲۰۰۴  
چــاپکــردن: چاپخانھي  
تــيراژ: ۵۰۰۰ دانھ  
ژمارھي سپاردن: ۱۴۴۶ سالي ۲۰۰۴

الھفسيئر

ھھولير - شھقامي دادگا

تھلفون : ۲۲۳۰۹۰۸ - ۲۲۲۱۶۹۵

موبائل : ۰۷۷۰ ۱۳۸ ۷۲۹۱

tafseeroffice@maktoob.com

altafseer@hotmail.com

## پیشکەش

- پیشکەشە بە ھەموو زانست خوازیکی بواری کۆمپیوتەر .
- پیشکەشە بە ھەموو کوردیکی پاک و بە شەرف .
- پیشکەشە بەو کەسانە ی کە ھاندەرم بوون .
- پیشکەشە بە ھەموو دۆست و برادەرانی .
- پیشکەشە بە دایک و باوکی زۆر لە دڵ شیرین .

## بسم الله الرحمن الرحيم

### پیشہ کی

سہرہ تا سوپاس و ستایشی خودای گہورہ ئەکەم کہ توانای پی  
بەخشیم بئوانم یارمەتی. دەرێک بـم بۆ بلآو کردنەوہی ئەم زانستە، کہ  
بە زانستی سەردەم ناسراوہ. خۆم بە خوشحال ئەزانم کہ ئەم جارەشیان  
توانیم بەرھەمیکی تر بخرەم بەر دەستی خوینەرانی نازیز.

بەرھەمی ئەم جارەمان بریتیە لە چەند بابەتیکی گرنگ و پیویست بۆ  
ھەموو کەسێک، کہ ئامیری کۆمپیوتەر بەکار ئەھێنێ.

خوینەری بەرپۆز: لەم کتیبەدا باسی چۆنیتی فۆرمات کردن و دانانی  
سیستەمی ویندۆز و دانانی بەشەکانی ئوفیس و پیناسەکانی ئامیرە کہ  
و بەرنامە ی کۆپی کردنی سیدی و بەرنامە ی پاک کردنەوہی سیستەمی  
ویندۆز و دانانی فۆنتی کوردی و چەند بابەتیکی تر کراوہ کہ ھەموو ئەم  
شتانە لە پیویستەکانی ئامیری کۆمپیوتەرن. بەو ھیوايەم کہ ئەم کتیبە  
ببیتە مایە ی فیربوونی ئیوہی بەرپۆز و بە ھیوايەشم، کہ ھەردەم لە نزا و  
پارێنەوہ کانتان لە بەرامبەر پەرۆردگار بی بەشم ئەکەن.

تییینی : ئەم کتیبە سیدیەکی لەگەڵدايە، ئەو پیویستیانە ی تێدايە  
کہ لە کتیبەکە باس کراون بۆ فۆرمات و دانانی ویندۆز و فۆنتی کوردی  
و چەند پیناسە یەکی دەنگ و شاشە و مۆدیم و بەرنامە ی نیرۆ و  
بەرنامە ی ویندۆز و اشەر.

ئاراس (س.س) م. م. م.

مەلەبەندی کۆمپیوتەری ئاراس

ھەولێر ٢٢٣٢٧٢١

## پېښور


- ۱۰ دروست کړدنی دیسکی Star tup.
- ۱۲ پېښورته کانی نه نجامدانی فورمات و دواي فورمات
- ۱۳ نه نجام دانی کرداری فورمات
- ۱۸ چونیته دانانی ویندووز Windows me
- ۲۵ چونیته پېناسه کړدنی کارتې شاهه
- ۲۹ چونیته پېناسه کړدنی کارتې دهنگ
- ۳۳ چونیته پېناسه کړدنی کارتې مودیم
- ۳۸ چونیته پېناسه کړدنی نامیری چاپ کردن ( طابعة )
- ۴۳ چونیته دانانی Microsoft Office
- ۵۸ چونیته دانانی فونتی کوردی Font
- ۶۸ چونیته دانانی ویندووز Windows Xp
- ۸۳ چونیته به کارهینانی بهرنامهی نیرو Nero
- ۱۰۸ چونیته دانان و به کارهینانی بهرنامهی Windows Washer

## كورتە باسېك دەربارەى دېسكى (( Startup Disk )) Boot

خوينەرانى ئازىزا! سەرەتا پېم باشە كە باسېكى دېسكى Startup Disk بىكەم، تا ئىۋەى بەرپىز بىوانن بەكارى بېنن و سوودى لى وەرىگن.

ئەم جۆرە دېسكە بۇ چوونە سەر سىستەمى (دۆس) بەكاردى، تا بە ھۆى ئەم دېسكەۋە بىوانن لە ناو سىستەمى (دۆس) بەشە ھاردەكان فۇرمات بىكەن. ھەروەھا ناۋەرۋكى سىدى (CD) يەكەتان، يان فلۇپپەكە (3.5 Floppy) بېنن و، دواى كارى فۇرمات كىردن ھەر لە ناو سىستەمى دۆسدا بىوانن سىستەمى وىندۇز دابىنن.

ئازىزان! ئەگەر بىتانەۋىت بىچنە سەر سىستەمى (دۆس) و كارى فۇرمات يان (F Disk) يان دانانى سىستەمى وىندۇز، يان گواستەۋەى فاىل لە بەشە ھاردىكەۋە بۇ بەشە ھاردىكى تر لە ناو سىستەمى دۆسدا بىكەن؛ بىنگومان دەبى دېسكى (Startup Disk) تان ھەبىت، يان سىدى (Boot) تان ھەبىت. بەبى ئەو دوو ھۆكارە ناتوانن بىچنە سەر سىستەمى (دۆس)، بۆيە نامۇزگاريمان بۇتان ئەۋەيە، كە ھەموو كاتىك دېسكىكى (Startup Disk) يان سىدىكى (Boot) با ۋەكو يەدەك لاتان ھەبىت، بۇ ئەۋەى ھەر كاتىك كە پىۋىست بوو بىوانن ئەو كارە گىرگانەى، كە دەتانەۋى ئەنجامى بدەن لە ناو سىستەمى (دۆس)دا؛ ئەۋە بە بى گرفت ئەنجامى بدەن.



## چونیتی دروست کردنی دیسکی (( Startup Disk Boot

۱- بۆ دروست کردنی دیسکی (Startup Disk) نه بیئت دیسکینکی به تال ناماده بکهیت و، دلتیا بیت له وهی نهو دیسکه هیچ گرفتی نه. ههروه ها نه بیئت دلتیا بیت له وهی، که نهو سیسته مهی (Startup Disk) که ی لی دروست ده که بیت سیسته میکی تهواو بیت. واتا نه گهر سیسته مهی نهو نامیره ی خووت تهواو نه بوو، نهوه نه بیئت له سه ر نامیریکی تر دروستی بکهیت، که سیسته مه که ی تهواو بیت (Startup Disk).


دوای دانانی دیسکه به تاله که بچۆره سه ر لیستی (Start)، له ویشه وه بچۆره سه ر هه لیژاردهی (Setting)، ئنجا له وی کلک بکه له سه ر (Control Panel) تا به شه کانی (Control Panel) ت بۆ ده رئه که ویت، ئنجا بچۆره سه ر (Add / Remove Programs) و له وی یه ک جار کلکی لای چه پ بکه، ده بینیت شیوه یه کت بۆ ده رئه که ویت. له و شیوه یه دا بچۆره سه ر به شی (Startup Disk) و له وی کلک بکه، ده بینیت شیوه که ده گۆری و نه بیئت به شیوه یه کی تر، که له وینه که ی ژیره وه نامارهی بۆ کراوه، ئنجا دیسکه که بخه ره ناو شوینی تایبه تی خو ی له ناو که یسه که دا، ئنجا کلک بکه له سه ر فه رمانی (Create Disk) و چاوه روان به، تا بۆشاییه که ت بۆ پر نه بیته وه تا کوتایی، واتا ۱۰۰٪.





۲- دواى دروست بوونى ديسكى (Startup Disk) نه چينه سره  
 نايكونه (My Computer)، له ويشه وه نه چينه سره (3.5 Floppy) بو  
 نه وه دليا بيت له وهى كه (Startup) دروست بووه. نجا ده ست  
 ده كه يت به گواستنه وهى نه و فايل و به شه گرنگانه، كه خوټ له ناو  
 به شه هاردى (C:/) يان (My Documents) پاراستوته، بو ناو به شه  
 هاردى (D:/) يان (E:/) يان هر به شه هارديكى تر، جگه له به شه  
 هاردى (C:/)، چونكه كاتيك كه كردارى فورمات بو به شه هارديك  
 ده كه يت، نه و به شه هارده هيچى تيدا ناميني. بويه وا باشه به  
 به رده وامى فايل و به شه گرنگه كانت له به شه هارده كانى تر دا بپاريږي،  
 نه كه له به شه هاردى (C:/) يان (My Documents) چونكه  
 (My Documents) به شيكه له سيستمى ويندوز له ناو به شه هاردى  
 (C:/).

تېبينى : نه م كتيبېه ديسكى (Startup Disk) و سيدى (Boot) و نه و  
 به رنامه نهى تيدايه، كه له م كتيبېه دا باس ده كړين. هه روه ها نه و  
 پيويستيانهى كه بو فورمات پيويستن له ناو سيديه كه دا هه يه .



## پېنوسىتېھكانى نە نجامدانى قۇرمات و دوای قۇرمات

۲- دوای گواستنه وهى فايله پېنوسىتھكان بۇ ناو به شه هاردىكى تر،  
نەگەر ويستان كارى قۇرمات بكهين، ئەبى ئەم پېنوسىتيانه مان هەيىت :

۱- سىدى ( Boot ) يان دىسكى (Startup).

۲- سىستېمى ويندۆز ( Windows ).

۳- پېناسەى دەنگ (Sound Card).

۴- پېناسەى شاشە (Display Card).

۵- پېناسەى فاكس مۇدىم ئەگەر هەبوو (Fax Modem).

۶- پېناسەى لاین (Line Card) ئەگەر هەبوو.

۷- پېناسەى (يو اس بى Usb Port).

۸- ئوفيس (Office).

نەم به شانه هەمووى پېنوسىتھ هەيىت له كاتى قۇرمات كردن. لهو  
سىدىهى كه له گەل كتيبه كەدايه، ئيمه زۆربهى ئەو به شانه مان داناوه  
وهكو (Boot) و (Windows) و (Office) و هەندى پېناسەى دەنگ و  
هەندى پېناسەى شاشە و هەندى بەرنامەى تر، كه له به شه كانى تر  
باسى ئەكهين.

تيبينى : له كاتى كپىنى هەر ئاميرىكى كۆمپيوتەر له هەر  
نووسينگهيهك، يان مەلەبەندىك، يان كۆمپانيايهك، پېنوسىتھ ئەو شوپنه  
سىدىهكى تايبهت پى بدات، كه خوى له گەل ئەو ئاميرەدايه و هەموو  
پېناسەكانى ئەو ئاميرەى تىدايه كه تۆ دەيكريت. وهكو پېناسەى دەنگ  
(Sound Card) و شاشە (Display Card) و فاكس مۇدىم (Fax  
Modem) و لاین كارت (Line Card) و (يو اس بى Usb Port).

## نه نجام دانی کرداری فۆرمات

۴- دواى ئه وهى هه موو ئه و پيويستيانهت ئاماده كرد، ئيستا دهتوانى خۆت بۆ فۆرمات كردن ئاماده بکهيت.

سهههتا ئه و سیدی و ئه و دیسکه له ناو شوینى تایبهتی خۆی له کهیسهکهدا دابنئ، ئنجا ئامیرهکه (Restart) بکهوه نهگهر له ناو کارکردندا بوویت. نهگهریش ئامیرهکهت کوزابوو هه وه ئامیرهکه بجه کار و راستهوخۆ سیدی و دیسکهکه له شوینى خویان دابنئ. ئنجا لهسهه کهیسهکه دوگمهی (Restart) دابگره، با ئامیرهکه له سهههتاوه دهسهبهکار بئ، ئنجا نهگهر فرهمانی (Boot) له ناو (بایوس) لهسهه دیسک بوو، ئه وه راستهوخۆ دهچيته سهه (Boot) له ناو (Ms-Dos)، نهگهریش لهسهه سیدی بوو، ئه وه ههه راستهوخۆ دهچيته سهه (Boot) له ناو (Ms-Dos)، چونکه ئیوه ههردووکیاننان له شوینى خویان داناوه. واتا له يهك کاتدا ههردوو سیدی و دیسکهکه له شوینى خویاندان، بۆیه ههه نهبی بچيته سهه (Boot). نهگهر (Boot) له ناو (بایوس) لهسهه سیدی دابوو، ئه وه دهتوانن تهنها سیدیکه دابنئ، نهگهر لهسهه دیسک دابوو ئه وه تهنها دیسکهکه دابنئ. نهگهر نهتانزانی (Boot) لهسهه کامیان بوو ئه وه ههردووکیان دانئین، دواى کهمیک له (Restart) کردنهوهکه دهبینی له ناو (Ms-Dos) چهند فرهمانیکت بۆ دههههکهویت بهم شیوهیه :

Microsoft windows millennium startup menu

1. Help
2. Start Computer With CD\_Rom Support .
3. Start Computer Without CD\_Rom Support .
4. Minimal Boot .



Enter a Choice :

ئىنجا ئەبى بچنە سەر ئەو فەرمانەى. كە لەسەرەو ئەماژەى بۆ كراوە.  
لەسەر كىيۆردەكە كىلىى (Enter) دابگرە و چاوەپوان بكە، تا  
فەرمانەكان دەچىتە سەر ئەم شىوہەى، كە لە ژىرەو ئەماژەمان بۆى  
كردووە .

Your CD \_ Rom is Drive F  
To View Help . Type Help And Then Press Enter .  
A : \ >

۵- ئىنجا دەست بە فۆرمات ئەكەين، كە فۆرمات كردن دوو شىوہى  
هەيە: شىوہى فۆرماتى هەيدى و شىوہى فۆرماتى خىرا، كە هەردووکیان  
يەك نامانچ دەگەيىنن . فۆرماتى هەيدى بەم شىوہە ئەبىت :  
لەدواى (A:\>) فەرمانى (format c:) دەنوسين .

Your CD \_ Rom is Drive F  
To View Help . Type Help And Then Press Enter .  
A : \ > format c:

دوای نووسینی (format c:) لەسەر کیبۆردەکه کلیلی (Enter) دابگرە . دوای ئەوەی کلیلی (Enter) لەسەر کیبۆردەکه دادەگری ئەم شیوەیەت بۆ دەرئەکهوێت :

```
A:\> format c:
Warning . All Data On Non Removable Disk
Drive C: Will Be Lost !
Proceed With Format ( Y / N ) ?
```

ئەمەش بۆ دلتیا بوونە لەوەی، که ئەو بەشە هارده هیچ فایلێکی تێدا نامی. ئنجا ئەگەر فایلێکی گرنگی تێدا نەبوو، ئەگەر ویستت بەردەوام بیت لە فۆرمات کردن، ئەوە لە کۆتایی دێرەکه پیتی (Y) بنوسە، بەم شیوەیەکی که لە ژێرەوه ئاماژەکی بۆ کراوه :

```
A:\> format c:
Warning . All Data On Non Removable Disk
Drive C: Will Be Lost !
Proceed With Format ( Y / N ) ? y
```

دوای نووسینی پیتی (Y) لە کۆتایی دێرەکهدا، لەسەر کیبۆردەکه کلیلی (Enter) دابگرە، دەبینی کاری فۆرمات کردن بۆ بەشە هاردی (C:) بە شیوەیەکی هیدی بەردەوام ئەبێت. چاوەڕوان دەبیت، تا ئەبێت بە (%۱۰۰)، ئنجا کاری فۆرماتی بەشە هاردی (C:) تەواو ئەبێت. واتا ئەو بەشە هارده سەرەکیە خاوی ئەبێت و هیچ فایلێکی تێدا نامی.

قۇرماى خىراش بەم شىۋەيە ئەبىت، واتا بە شىۋەيەكى خىرا ئەو  
كردارە ئەنجام دەدرىت :

لەدواى (>A:) قەرمانى (format c:/q) بنووسە و لەسەر كىبۇردەكە  
كىلىلى (Enter) دابگرە ، دەبىنن ئەم شىۋەيەت بۇ دەرئەكەوئىت :

```
A:\> format c:/q
Warning , All Data On Non Removable Disk
Drive C: Will Be Lost !
Proceed With Format ( Y / N ) ?
```

ئەمەش بۇ دۇنيا بوونە لەوہى، كە ئەو بەشە ھاردە ھىچ فاىلاتىكى  
تىدا نامىنى. ئنجا ئەگەر فاىلاتى گىرنگى تىدا نەبوو و وىستت بەردەوام  
بىت لە قۇرماىت كردن، ئەوہ پىتى (Y) لە كۇتايى دىرەكە بنووسە بەم  
شىۋەيەكى كە لە ژىرەوہ ئاماژەى بۇ كراوہ :

```
A:\> format c:/q
Warning , All Data On Non Removable Disk
Drive C: Will Be Lost !
Proceed With Format ( Y / N ) ? y
```

دواى نووسىنى پىتى (Y) لە كۇتايى دىرەكەدا لەسەر كىبۇردەكە  
كىلىلى (Enter) دابگرە، دەبىنى كارى قۇرماىت كردن بۇ بەشە ھاردى  
(C:) بە شىۋەيەكى خىرا بەردەوام ئەبىت. جا چاۋەپوان دەبىت تا ئەبىت  
بە (%۱۰۰) ئنجا كارى قۇرماىت بەشە ھاردى (C:) تەواۋ ئەبىت. واتا  
ئەو بەشە ھاردە سەرەكىە خاۋىن ئەبىت و ھىچ فاىلاتىكى تىدا نامىنى

ئەگەر بىتانەۋىي لە دوا ھەنگاۋەكانى كاركىردن بۇ فۇرمات كىردن  
پاشىگەز بىنەۋە، ئەۋە دەتۈانن تەنھا لە جىياتى نووسىنى پىتى (Y) بۇ  
بەردەۋام بوون، پىتى (N) بنووسن بۇ پاشىگەز بوونەۋە، ۋەك ئەۋەى لە  
ۋىنەكەدا لە ژىرەۋە ئامازەى بۇ كراۋە :

```
A:\ > format c:/q
Warning , All Data On Non Removable Disk
Drive C: Will Be Lost !
Proceed With Format ( Y / N ) ? N
```

دۋاى ئەۋەى پىتى (N) دەنووسن لەسەر كىبۇردەكە كىلىلى (Enter)  
داىگىرن، دەبىنن كە كىردارى فۇرمات كىردنەكە دەگەپىتەۋە سەر  
ھەنگاۋەكانى سەرەتايى. واتا پاشىگەز دەبىنەۋە لە كىردارى فۇرمات  
كىردن. ئەۋ بەشە ھاردەش ۋەكو خۇى دەمىنپىتەۋە ۋ ئەۋ فايلاتانەى  
تىيدايە ھەر لە شوپىنى خۇيان دەمىنپىتەۋە .

## چۈنئىتى دانانى ويندۇز Windows me

۶- ھەنگاۋەكانى دانانى سىستەمى ويندۇز:

دوای ئەۋەى كىردارى فۇرمات كىردن ئەبىت بە (۱۰۰٪)، دەبىنن شىۋەىكى ترمان بۇ دەرئەكەۋىت، لەو شىۋەىدە ئىۋە دەتوانن سىستەمىكى تازە لە سەر ئامىرەكە دابننن، ئەۋىش بە بەكارھىنانى ئەم سىدىەى لەگەل ئەم پەرتوكەدا ھەىە و بەم شىۋەىەى لای خوارەۋە :

ئازىزان! پىش ئەۋەى كىردارى فۇرمات ئەنجام بەدەىت، ئەبىت بزانى ئەو بەشەى سىدىەكەت بۇ دەخوئىئەۋە كام بەشە. واتا (E) يان (F) يان (G) يان (H) يان (I). ئەۋە ھەر لە سەرەتاۋە سىستەمى (Ms Dos) ئەۋەت بۇ دىارى ئەكات، ۋەك لە ۋىنەكەدا دىارە. واتا كاتى كە ئەمە دەبىنن (Your CD \_ Rom is Drive F)، ئەۋە ھىماى ئەۋەىە ئەم بەشەى كە ئەو دىارى كىردە ئەگەر (E) يان (F) يان (G) يان (H) يان (I) بوو، ئەۋە ماناى ئەۋەىە كە ئەو بەشەىە سىدىەكەت بۇ دەخوئىئەۋە. بۇ نمونە لەم ئامىرەدا ئەو بەشەى، كە سىدىەكەمان بۇ دەخوئىئەۋە بەشى (F)ە. ئنجا لەبەر ئەۋە ئىمە ھەنگاۋەكان بەو پىرەۋە ئەنجام دەدەىن، بەلام ئىۋە ئەبىت لە ئامىرەكەى خۇتان بىرواننە ئەو بەشەى كە سىدىەكەتان بۇ دەخوئىئەۋە. واتا بزائن كام بەشە سىدىەكەتان بۇ دەخوئىئەۋە .

Your CD \_ Rom is Drive F



To View Help , Type Help And Then Press Enter .

A:\> format c:

تېبىنس : ئەو ئامارە بۇ كراۋەى سەرەۋە پىمان دەلى كە بەشى F سىدىەكەمان بۇ دەخوئىئەۋە .



۷- له کۆتایی ئەم نووسینە ( A : \ > ) که له ژێرهوه دیاره، دهبیئت بنووسری ( F: ) هەر بهم شیوهیه، ئنجا لهسەر کیبۆردهکه کللی (Enter) دابگره، دهبینی شیوهی ( A : \ > ) ئەبیئت به ( F: \ > )، دواى ئهوه ئەم وشانه بنووسه (cd winme)، ئنجا لهسەر کیبۆردهکه کللی (Enter) دابگره، دهبینی ( F: \ > ) ئەبیئت به ( F: \ winme > )، دواى ئهوه بنووسه (Setup)، ئنجا لهسەر کیبۆردهکه کللی (Enter) دابگره، دهبینی شیوهیهکی تری بۆ دیته بهر چاوهک ئهوهی که له وینهکهی ژێرهوه دا دیاره :

A : \ > F:

F : \ > cd winme

F : \ winme > setup


Please wait while setup initializes .


Setup is now going to perform a routine check on your system .

To continue, press ENTER . to quit setup , press ESC .

دواى ئهوهی ئەم شیوهیه دهبینی، لهسەر کیبۆردهکه کللی (Enter) دابگره .

که کیلی (Enter) داده‌گری ده‌بینی شیوه‌یه‌کی ترت بو دهرئه‌که‌وئیت، که شیوه‌ی سکان دیسکه (Scandisk)، شاشه‌که‌ت بو نه‌بیئت به‌ره‌نگی شین و کرداری سکان دیسکت بو نه‌نجام دهدات . واتا هه‌موو به‌شه‌ه‌ارده‌کانت بو دهره‌وانیئت ، تا بزانیئت هه‌له‌ی هه‌یه‌یان نا ، نجا چاره‌پوان ده‌که‌یت ، تا ده‌گاته‌سه‌ر نه‌م ناسته‌ی که له‌وینه‌ی ژیره‌وه‌دا دیاره :



که گه‌یشته‌سه‌ر نه‌م ناسته، ئیوه‌ده‌توانن به‌ه‌وی ئاراسته‌کانی سه‌ر کیبۆرده‌که ، واتا سه‌همه‌کان  بچنه‌سه‌ر به‌شی (Exit)، نجا له‌سه‌ر کیبۆرده‌که کیلی (Enter) دابگره ، تا جاریکی بگه‌رێته‌وه‌بو سه‌ر سیسته‌می (Ms Dos). نجا که‌میک چاره‌پوان بکه، تا به‌رده‌وام بیئت له‌دانانی سیسته‌مه‌که ، نجا دوا‌ی که‌میک شیوه‌که‌ت بو ده‌گۆری و ده‌چیته‌سه‌ر هه‌نگاهه‌کانی دانانی سیسته‌مه‌که .

سەرەتا شىۋەى بۆشايىيەكەت بۇ دەرئەكەۋىت، چاۋەپوان بە تا  
بۆشايىيەكەت بۇ پەرئەبىتەۋە .


ئىنجا دۋاى ئەۋە شىۋەىيەكى تەرت بۇ دەرئەكەۋىت ، لەۋ شىۋەىيەدا بە  
ھۋى كىبۆردەكەۋە بە كىلىلى (Tab) بچۆرە سەر (Next)، ئىنجا بۇ  
بەردەۋام بوون ، لەسەر كىبۆردەكە كىلىك لەسەر (Enter) بکە .



دىسان شىۋەىيەكى تەرت بۇ دەرئەكەۋىت ، بۇ بەردەۋام بوون بە ھۋى  
كىبۆردەكەۋە بە كىلىلى (Tab) بچۆرە سەر (Next)، ئىنجا كىلىك بکە  
لەسەر (Enter) .



که بوشاییه که بوو به ۲۰٪ شیویه کی تر دهرنه که ویت، که داوای دانانی دیسکیک له ناو (Floppy Drive) نه کات. ئیوه نه پئویستیتان به دروست کردنی (ستارت نه پ) هیه و نه پئویستیتان به دانانی دیسک هیه. له بهر نه وهی ئیمه هم کاره مان هر له سهره تاوه باس کردوه، و انا ئیوه دیسکی (ستارت نه پ) تان هیه، که نه دیسکه یان سیدییه که له پیشدا نامارهمان بوی کرد، تنها بو چونه سهر سیستمی (دوس) بوو، ئیوهش هردو وکیتان هیه. ئنجا له بهر نه وه ده توانن کلیک بکن له سهر فرمانی (Cancel) تا بهرده وای به دانانی ویندوز که بدن. دواي نه وه چاوه پروان ده بین تا بوشاییه که نه بیت به (۱۰۰٪)، نه وسا کلیک له سهر فرمانی OK نه کهین. ئنجا بو ماوهی (۱۵) چرکه چاوه ری نه کهین، ده بینن نامیره که (Restart) ریستارت نه بیتته وه. و انا ده کوژیتته وه و سهر له نوی هل نه بیتته وه، به لام له گهل کوژانه وه که نه بیت سیدییه که و دیسکه که له ناو نامیره که ده بینن، تا بهرده وای به دانانی سیستمی ویندوز بدهین.



دواى ئەۋەى ئامىرەكە ئىش دەكاتەۋە، كەمىك چاۋەپوان ئەكەين دەبىننن جولەيەك ھەيە ، واتا ھەر خۇى بەردەوامە لە دانانى سىستەمە تازەكە . دواى كەمىك لە چاۋەپوانى دەبىننن شىۋەيەكمان بۆ دەردەچىت، كە دوو بۆشايى تىدايە ، بۆشايى يەكەم شوينى ناۋە ، ئىۋە دەتوانن لە ناۋى خۇتان بنووسن ، بۆشايى دووم شوينى ناۋى كۇمپانىيە ، ئىۋە دەتوانن ناۋى كۇمپانىيەكەتان يان ھەر دەزگايىكى تر بنووسن . دواى ئەۋە كلىك لەسەر فەرمانى (Next) بكنە ، دەبىننن شىۋەيەكى ترمان بۆ دەردەكەۋى ، كە كۇمەلىك بۆشايى بچووكى تىدايە، كە ئەم بۆشايانەش داۋى ژمارەى نەينى سىستەمە تازەكە ئەكات، ئىمە ژمارەى نەينى ئەو سىستەمەمان بۆ ئىۋە ئامادە كردۋە كە لە سىدىيەكەدايە، ئەۋىش بەم شىۋەيەيە :

HMQ67-PGP38-QD6D8-CJXDY-YG3FY

دواى ئەۋەى ئەم ژمارە نەينانە لە ناۋ بۆشايىيەكاندا دەنووسن ، كلىك بكنە لەسەر فەرمانى (Next)، دەبىننن بەردەوام ئەبىت لەسەر دانانى سىستەمەكە . پەنگە تا تەۋاۋ بوۋنى دانانى سىستەمەكە دوو جار ئامىرەكە رىستارت بىتەۋە، واتا بكوژىتەۋە و ئىش بكاتەۋە ، بەلام ھەر ۋەك لە پىشدا ئامارەمان بۆى كردبوو ، ئەبىت سىدى يان دىسكەكە لە ناۋ ئامىرەكەدا دەرىكەن .

بەم شىۋەيە بەردەوام دەبىن تاكو ھەنگاۋى كۇتايى دانانى سىستەمەكە دەبىننن . لە كۇتايى دانانى سىستەمەكە بۆ دوا جار ئامىرەكە (رىستارت) ئەبىتەۋە و سەر لە نوۋ ئامىرەكە ئىش دەكاتەۋە .


تېبىننى : دواى تەۋاۋ بوۋنى سىستەمەكە پىۋىستمان بە پىناسە كردنى بەشەكانى كارتى شاشە و كارتى دەنگ و كارتى مۇدىم ئەبىت ، تا پەنگ و دەنگ و بەستەۋەى بە تۇپى ئىنتەرنىت بە شىۋەيەكى تەۋاۋ و دروست ئەنجام بەدىن .

## چۈنئىتى پېناسە كىردنى كارتى شاشە Display Card


خوينەرى بەرېز ! دواى دانانى سىستەمى ويندۆز لەسەر ھەر ئامېرىك، گرنگىرېن بەش كە پېئوسىتى بە پېناسە كىردن ھەيىت بەشى كارتى شاشەيە. ئنجا ھەندىك كات پېناسەى كارتى شاشەكە لە رېنگاى دانانى سىستەمەكەو ھەيىت، ئەويش ئەگەر ئەو جۆرە پېناسەيە لە پېشتر لە ناو سىستەمەكەدا ئامادە كرايىت . واتا ھەموو سىستەمىكى ويندۆز ھەندىك لە پېناسەى شاشە و دەنگ و بەشە گرنگەكانى تىرى ناو ئامېرى كۆمپيوتەر ئامادە ئەكات، تا بەكارھىنەرەكان ماندوو نەبن لە پېناسە كىردنى كارتەكانى دەنگ و شاشە و... ھتد.

ئەگەر دواى دانانى سىستەمى ويندۆز كارتى شاشەكە پېناسە (تەرىف) نەبوو ، ئەو دەتوانىن ئەم ھەنگاوانە بەكارىيىن :

بۇ پېناسە كىردنى كارتى شاشە پېئوسىتىمان بە پېناسەكە ئەيىت لەسەر سىدى . واتا ئەيىت ئەو جۆرە سىدىيەمان ھەيىت ، كە تايبەتە بە كارتى شاشە، ئەو سىدىيە لە ناو بەشى تايبەت بە خويندەنەو ھى سىدى دادەنن، ئنجا دەتوانىن بە شىو ھەكى ئۆتوماتىكى بە دواى پېناسەكەدا بگەريىن ، تا ئەو جۆرە كارتەمان بۇ پېناسە بكات بەم شىو ھە :




دوای دانانی سیدییه که نه چینه سهر ئایکونه ی (My Computer) و کلیکی لای راست له سهر ئه و ئایکونه یه ئه که یین ، ده بیین لیستیکمان بۆ درده که و ی . له و لیستهدا نه چینه سهر فهرمانی (Properties) و کلیکی لای چه پی له سهر ئه که یین ، ده بیین شیوه یه کمان بۆ درنه که و ییت ، له و شیوه یه دا نه چینه سهر (Device manager) و کلیکی له سهر ئه که یین ، ده بیین به شه کانی (Device manager) بۆ مان درنه که و ییت . ئنجا نه چینه سهر به شی (Display Adapter) و ده بل کلیکی لای چه پی له سهر ئه که یین ، شیوه یه کی ترمان بۆ درده که و ی ، له و شیوه یه نه چینه سهر به شی (Standard Pci Graphics Adapter ( vga و ده بل کلیکی لای چه پی له سهر ئه که یین . ئنجا نه چینه سهر به شی (Driver) و یه ک جار کلیکی لای چه پی له سهر ئه که یین ، ئنجا له ژیره وه ی شیوه که نه چینه سهر به شی (Update Driver...) و یه ک کلیکی لای چه پی له سهر ئه که یین .






دوای کلیک کردن له سهر ( Update Driver ) ، ده بینین شیوهیه کی ترمان بو درده که وی، لهو شیوهیه دا دوو بازنه ی بچووک ده بینین ، که بازنه ی سهره وه ی دیاری کراوه . نه گهر بازنه ی ژیره وه دیاری کرابوو نه وه بازنه کی سهره وه دیاری بکه و کلیک بکه له سهر بازنه ی سهره وه بو دیاری کردنی . ننجا دوای نه وه ش کلیک بکه له سهر فرمانی (Next) تا به شیوهیه کی ئوتوماتیکی به دوای پیناسه ی کارتی شاشه که دا بگه ری ، تا بیدوزیته وه . نه مه به مهرجیک دلنیا بیت له وه ی نهو سیدی ی، که له ناو نامیره که دا داتناوه پیناسه ی کارتی شاشه ی تیدا بیت ، نه گهر پیناسه که له نیو سیدی که دا نه بیت ، نه وه بو ت نادوزیته وه . واتا پیناسه ی کارتی شاشه ت بو ناکات ، به لام نه گهر پیناسه که له نیو سیدی که دا هه بیت ، نه وه پیناسه ی شاشه که ت بو نه کات .



دوای نهووی لهسەر گه‌پانی ئۆتوماتیکی کلیك ده‌که‌یت، دوای چه‌ند چرکه‌یه‌ك ده‌بینی چه‌ند بۆشایی‌یه‌كت بۆ ده‌رنه‌که‌وێت، که هه‌ر بۆ خووی پر نه‌بیته‌وه. له دوای پر بوونه‌وه‌دا شیوه‌که ده‌گۆڕی و ته‌واو نه‌بیته‌ له دانانی پیناسه‌ی کارتێ شاشه‌دا، ئنجا کلیك بکه له‌سه‌ر (Finish)، ئنجا دوای (ریستارت) کردنه‌وه‌ی ئامیره‌که نه‌کات، ئیوه له‌سه‌رتانه‌ ته‌نها کلیك بکه‌ن له‌سه‌ر (Ok) بۆ نه‌وه‌ی ئامیره‌که (ریستارت) ببیته‌وه. کاتیك ئامیره‌که ئیش ده‌کاته‌وه ده‌بینین په‌نگی شاشه‌که ئاسایی نه‌بیته‌وه. واته ده‌بینین پیناسه‌ی کارتێ شاشه‌که به‌ شیوه‌یه‌کی دروست نه‌نجام درا.



## چۈنئىتى پېناسە كىردنى كارتى دەنگ Sound Card

نازىزان ! دواى دانانى سىستەمى وىندۇز لەسەر ھەر ئامپىرىك و، دواى پېناسە كىردنى كارتى شاشە ، بەشىكى تىرى گىرنگ ھەيە كە پىۋىستى بە پېناسە كىردن ھەيە ، ئەو بەشەش كارتى دەنگە . ئىنجا ھەندىك كات پېناسەى كارتى دەنگ لە رېنگاى دانانى سىستەمەكەوہ ئەبىت ، ئەوئىش ئەگەر ئەو جۆرە پېناسەيە پىشتىر لە ناو سىستەمەكەدا ئامادە كرابىت . واتا ھەموو سىستەمىكى وىندۇز ھەندىك لە پېناسەى دەنگ و شاشە و بەشە گىرنگەكانى تىرى ناو ئامپىرى كۆمپىوتەر ئامادە ئەكات ، تا بەكارھىنەرەكان ماندوو نەبن لە پېناسە كىردنى كارتەكانى دەنگ و شاشە و ... ھتە.

ئەگەر دواى دانانى سىستەمى وىندۇز كارتى دەنگ پېناسە (تەرىف) نەبوو، ئەو دەتوانىن ئەم ھەنگاوانە بەكاربىنن :


بۇ پېناسە كىردنى كارتى دەنگ پىۋىستىمان بە پېناسەكە ئەبىت لەسەر سىدى ، واتا ئەبىت ئەو جۆرە سىدىيەمان ھەبىت ، كە تايبەتە بە كارتى دەنگ ، ئەو سىدىيە دادەنئىنە ناو بەشى تايبەت بە خويىندنەوہى سىدى ، ئىنجا دەتوانىن بە شىۋەيەكى ئۆتۇماتىكى بە دواى پېناسەكەدا بگەپىن ، تا ئەو جۆرە كارتەمان بۇ پېناسە بكات ، ھەر بە ھەمان شىۋەى پېناسە كىردنى كارتى شاشە .




دوای دانانی سیدییه که نهچینه سر نایکونهی (My Computer) و کلیکی لای راست لهسر نهو نایکونهیه نهکین ، دهبینین لیستیکمان بو دهردهکهوی ، لهو لیسته دا نهچینه سر فرمانی (Properties) و کلیکی لای چهپی لهسر نهکین ، دهبینین شیویهکمان بو دهرنهکهوئیت لهو شیویه دا نهچینه سر (Device manager) و کلیکی لهسر نهکین ، دهبینین بهشکانی (Device manager) بومان دهرنهکهوئیت . ئنجا نهچینه سر بهشی (Other Devices) که نهه شیویهکهیهتی ؟ ، ئنجا دهبل کلیکی لای چهپی لهسر نهکین ، تا بهشکانی دهریکهوئیت ، ئنجا نهچینه سر بهشی (PCI multimedia Sound card) و دهبل کلیکی لای چهپی لهسر نهکین ، ئنجا شیویهکی ترمان بو دهردهکهوی . لهو شیویه نهچینه سر بهشی (Driver) و یهک جار کلیکی لای چهپی لهسر نهکین ، ئنجا له ژیرهوهی شیویهکه نهچینه سر بهشی (Update Driver...) و یهک کلیکی لای چهپی لهسر نهکین .



دوای کلیک کردن له سسر (Update Driver) ده بینین شیویه کی ترمان بو درده که وی، لهو شیویه دا دوو بازنه ی بچوک ده بینین، که بازنه ی سهره وه ی دیاری کراوه . نه گهر بازنه ی ژیره وه دیاری کرابوو ، نه وه بازنه کی سهره وه دیاری بکه و کلیک بکه له سسر بازنه ی سهره وه بو دیاری کردنی ، دوای نه وه کلیک بکه له سسر فرمانی (Next)، تا به شیویه کی نوتوماتیکی به دوای پیناسه ی کارتی دهنگه که دا بگه پړی و بیدوزیته وه . نه مه به مهرچیک دلنیا بیت له وه ی نهو سیدی ی ، که له ناو نامیره که دا داتناوه پیناسه ی کارتی دهنگی تیدا بیت . نه گهر پیناسه که له نیو سیدی که دا نه بیت ، نه وه بو ت نادوزیته وه ، و انا پیناسه ی کارتی دهنگت بو ناکات . به لام نه گهر پیناسه که له نیو سیدی که دا هه بیت ، نه وه پیناسه ی دهنگه که ت بو نه کات.



دوای ئەوێ کلێك دەكەیت لەسەر گەڕانی ئۆتوماتیکى ، دوای چەند چركەیهك دەبینى چەند بۆشاییەكت بۆ دەرئەكەوێت ، كە ھەر بۆ خۆى پڕ ئەبێتەو . لە دوای پڕ بوونەویدا شیوەكە دەگۆڕى و تەواو ئەبێت لە دانانى پىئاسەى كارتى دەنگ ، ئنجا کلێك بكە لەسەر (Finish)، لە ھەندى كاتدا داواى (ریستارت) كردنەوێ ئامێرەكە ئەكات . واتا داواى كۆژانەو و ئیش كردنەوێ ئامێرەكە ئەكات ، ئیوە لەسەرتانە تەنھا کلێك بكە لەسەر (Ok) بۆ ئەوێ ئامێرەكە (ریستارت) ببێتەو ، ئەگەر ئەو جۆرە فەرمانە دەرکەوت ، واتا ئەگەر داواى (ریستارت) كردنەوێ ئامێرەكەى كرد و كاتێك كە ئامێرەكە ئیش دەكاتەو ، دەبینى دەنگێك لە ئامێرەكەو دەرەچێت ، واتا دەبینى پىئاسەى كارتى دەنگى بە شیوەیەكى دروست ئەنجام دا.



## چۇنىتى پىناسە كىردى فاكس مۇدىم Modem

لە پۇژگارى ئەمۇمان دەبىنىن زانست بە شىۋەيەكى بەرچاۋ گەشە ئەكات و پۇژ بە پۇژ بەرەو پىش دەچىت ، ئەۋەى من مەبەستمە تىشكى بخەمە سەر ئەۋەيە ، كە تۇپرى ئىنتەرنىت بەشىكە لەو زانستەى پىۋىستى بە باس كىردن ھەيە . ئنجا پىش ئەۋەى باسى تۇپرى ئىنتەرنىت بىكەىن ، پىۋىستە باسى پىناسە كىردى ئەو كارتە بىكەىن . ئەگەر كارتى (فاكس مۇدىم) لەسەر ئامىرەكەت ھەبوو ، پىۋىستە ئەو كارتە پىناسە بىكرى . بەلام ئەگەر ئەو جۇرە كارتە لەسەر ئامىرەكەت نەبەستراپوو ، ئەۋە دەتوانن ئەو جۇرە كارتە بىكرن و لە سەر ئامىرەكەتان بىبەستن لە شوۋىنى تايىبەتى خۇى لە سەر مەزەر بۇردەكە . دواى ئەۋە پىۋىستە پىناسە بىكرىت بۇ ئەۋەى دواى پىناسە كىردنەكە بتوانن تۇپرى ئىنتەرنىت بەكاربىنن . ئەگەر ئەو جۇرە كارتەمان ھەبوو ، ئەۋا دەتوانىن لە رىڭاى ئەو كارتەۋە تۇپرى ئىنتەرنىت بە كارىبىنن .

نازىزان ! دواى دانانى سىستەمى وىندۇز لەسەر ھەر ئامىرىك و دواى پىناسە كىردى كارتى شاشە و دەنگ ، بەشكى تىرى گىرگ ھەيە ، كە پىۋىستى بە پىناسە كىردن ھەيە ، ئەۋ بەشەش (فاكس مۇدىم) .

خوينەرى ئازىز! ھەندىك كات پىناسە (فاكس مۇدىم) لە رېڭاي دانانى سىستەمەكە ۋە ئەبىت . ئەۋىش ئەگەر ئەۋ جۆرە پىناسە ۋە پىشتەر لە ۋا سىستەمەكە ۋە نامادە كرابىت ، ۋا ۋە موو سىستەمىكى ويندۇز بەشىكى كەم لە پىناسە ۋە دەنگ و شاشە و فاكس مۇدىمى ۋا ئامىرى كۆمپيوتەر نامادە ئەكات ، تا بەكارھىنەرەكان ماندوو نەبن لە پىناسە كىردنى كارتەكانى دەنگ و شاشە و فاكس مۇدىم ... ھتد.


ئەگەر دۋاي دانانى سىستەمى ويندۇز (فاكس مۇدىم) پىناسە (تەرىف) نەبو ، ئەۋە دەتۋانين ئەم ھەنگاۋانە بەكارپىنين :

بۇ پىناسە كىردنى (فاكس مۇدىم) پىۋىستىمان بە پىناسەكە ئەبىت لەسەر سىدى ، ۋا ۋە ئەبىت ئەۋ جۆرە سىدىمان ھەبىت ، كە تايبەتە بە فاكس مۇدىم ، ئىجا ئەۋ سىدىدە دادەننە ۋا بەشى تايبەت بە خويندەنەۋى سىدى . ئەۋسا دەتۋانين بە شىۋەيەكى ئۆتۈماتىكى بە دۋاي پىناسەكە ۋە بگەپىين ، تا ئەۋ جۆرە مۇدىمەمان بۇ پىناسە بكات ، ھەر بە ھەمان شىۋەي پىناسە كىردنى كارتى شاشە و كارتى دەنگ .







دوای دانانی سیدی که نهچینه سەر ئایکونهی (My Computer) و کلیکی لای راست له سەر ئهو ئایکونهیه ئهکهین ، دهبینین لیستی کمان بو دردهکهوی . لهو لیسته دا نهچینه سەر فهرمانی (Properties) و کلیکی لای چهپی له سەر ئهکهین ، دهبینین شیوهیه کمان بو درنهکهویت . لهو شیوهیه دا نهچینه سەر (Device manager) و کلیکی له سەر ئهکهین ، دهبینین به شهکانی (Device manager) بۆمان درنهکهویت . ئنجا نهچینه سەر بهشی (Other Devices) که ئه مه شیوهکهیه تی ؟ ، ئنجا دهبل کلیکی لای چهپی له سەر ئهکهین ، تا به شهکانی دریکه ویت ، ئنجا نهچینه سەر بهشی (PCI Modem) و دهبل کلیکی لای چهپی له سەر ئهکهین . ئنجا شیوهیه کی ترمان بو دردهکهوی لهو شیوهیه نهچینه سەر بهشی (Driver) و یه ک جار کلیکی لای چهپی له سەر ئهکهین . ئنجا له ژیره وهی شیوهکه نهچینه سەر بهشی (Update Driver...) و یه ک کلیکی لای چهپی له سەر ئهکهین.



دواي ڪليڪ ڪرڻ لاهس (Update Driver) دهينين شيويهه ڪي ترمان بڻ دهردههوي ، لهو شيويهه دا دوو بازنه ي بچوڪ دهينين ، ڪه بازنه ي سهروهه ي ديارى ڪراوه . نهگهه بازنه ي ژيرههه ديارى ڪرابوو نهوهه بازنهه ي سهروهه ديارى بڪه و ، ڪليڪ بڪه له سهه بازنهه ي سهروهه بڻ ديارى ڪرڻي . نجا دواي نهوهه ڪليڪ بڪه لاهس فهرمانى (Next) ، تا به شيويههه ڪي ئوتوماتيڪي به دواي پڻاسهه ي (فاكس مڊيم) دا بگههه ي و بيدوزيتهوهه . نههه به مهرچيڪ ڪه دلنيا بيت لهوهه ي نهو سديهه ي ، ڪه له ناو ناميرهههه دا داتناوهه پڻاسهه ي (فاكس مڊيم) ي تيدا بيت . نهگههه پڻاسههه له نيو سديههههه دا نهبيت ، نهوهه بڻ نادوزيتهوهه ، واتا پڻاسههه ي (فاكس مڊيم) ي بڻ ناکات . بهلام نهگههه پڻاسهههه له نيو سديههههه دا هبيت ، نهوهه پڻاسههه ي (فاكس مڊيم) ت بڻ نهکات .



دوای ئەوھى كلىك دەكەيت لەسەر گەپانى ئۆتۈماتىكى ، دوای چەند چىركەيەك دەبىنى كە چەند بۆشايى يەكت بۇ دەرتەكە وىت ، كە ھەر بۇ خۇي پىر ئەبىتەوھ . لە دوای پىر بوونەوھدا شىوھەكە دەگۈپى و تەواو ئەبىت لە دانانى پىناسەى (فاكس مۇدېم) ، ئىجا كلىك بكە لەسەر (Finish) ، ئىجا لە ھەندى كاتدا داواى (رىستارت) كىردنەوھى ئامىرەكە ئەكات . ئىوھ لەسەرتانە تەنھا كلىك بكەن لەسەر (Ok) بۇ ئەوھى ئامىرەكە (رىستارت) بېيتەوھ . ئەگەر ئەو جۆرە فەرمانە دەرەكەوت ، واتا ئەگەر داواى رىستارت كىردنەوھى ئامىرەكەى كىرد ، كاتىك كە ئامىرەكە پى ئەبىتەوھ دەبىنن ، كە (فاكس مۇدېم)كە پىناسە بووھ ، واتا پىناسەى (فاكس مۇدېم)ى بە شىوھەيەكى دروست ئەنجام داوھ .




## چۆنیتى پىناسە كىرنى ئامىرى چاپ كىرنى Printer

خوينەرى ئازىز! دواى پىناسە كىرنى ئەو بەشەنى كە زۆر پىنويست بوون لە ئاۋ ئامىرە كەدا ، ئەچىنە سەر باسى ئەو پارچانەى كە دەكەونە دەرەۋەى ئامىرە كە ، ۋەكو ئامىرى چاپ كىرنى ( طابعة ) .


ئەگەر ئامىرى چاپ كىرەتتەن ھەبوو ۋە ويستان كارى پى بىكەن ، ئەو ئەبىت ئەو بەشەش ۋەكو بەشەكانى ئاۋ كەيسەكە ، ئەبىت پىناسە بىكرىت ، تا بتوانن نووسىنەكانتەن بەو ئامىرە چاپ بىكەن .

ئىنجا بەرپىزەكانم بىفەر موون بۇ باسى چۆنیتى پىناسە كىرنى ئامىرى چاپ كىرن !


سەرەتا ئەم ئامىرى چاپ كىرنەش ۋەكو بەشەكانى پىشوو ، ئەبىت سىدىيەكى تايبەتى لەگەندە بىت بۇ پىناسە كىرن . ئەو سىدىيە دادەننە ئاۋ بەشى خويندەۋەى سىدى ، دواى ئەو ئەچىنە سەر لىستى (Start)، ئىنجا لەۋىشەۋە ئەچىنە سەر بەشى (Settings).



لهوئشهوه نهچینه سهه بهشی (Printers) و یهك جار كلیكی لای چهپی لهسهه نهكهین ، دهبینین شیوهیهكهمان بۆ دهههكهوئیت . لهو شیوهیهدا نهچینه سهه بهشی (Add Printer) ، ئنجا لهسهه نهو بهشه دهبل كلیكی لای چهپ نهكهین ، دهبینین شیوهیهكی ترمان بۆ دهههكهوئیت . بۆ بههههوام بوون یهك جار كلیكی لای چهپ لهسهه (Next) نهكهین ، دواى نهوه بۆ بههههوام بوون دیسان كلیك نهكهین لهسهه (Next) ، تا نهه شیوهیهكهمان بۆ دهههكهوئیت ، كه له وینهكهدا نامارزههههه بۆی كردهوهه .



ئنجانی ئه چینه سه ره بهشی (Have Disk) و یه جار کلیک لای چهپی له سه ره ئه کهین ، تا ئه و کاتهی شیوهیهکی ترمان بۆ دهرده کهوی . له و شیوه تازهیه دا ئه چینه سه ره بهشی (Browse) و یه جار کلیک لای چهپی له سه ره ئه کهین ، دهبینین شیوهیهکی ترمان بۆ دهرده چنیت ، که کۆمه لیک بۆشایی و فهرمانی جوړاو جوړی تیدا یه . ئیمه ئه چینه سه ره بهشی (Drives) ، له وئ کلیک ئه کهین و بهشی سیدی خویندنه وه دیاری ئه کهین ، ئنجا له بهشی (folders) له سه ره وه ناوه پۆکی سیدی که دهبینین . له نیو ناوه پۆکه که دا له سه ره بهشی (Drive) دهبل کلیک لای چهپ ئه کهین ، ئنجا ئه چینه سه ره ناوی ئامیری چاپکردنه که و دهبل کلیک له سه ره ده کهین ، تا پیناسه که ی دهچیته ئه و بهری بۆشاییه که ی تر . واتا (File Name) ، ئنجا پیناسه که دیاری ئه کهین و کلیک ئه کهین له سه ره فهرمانی (Ok) .



ئڃا جاري ڪي تر ڪليڪ له سهر فهرماني (Ok) نه ڪهين ، دهينين شيوهي بوشايبه ڪمان بو دهه نه ڪه وٽ ، ڪه خوي پر نه بيته وه . ئيمه چاوه پوان نه ڪهين تا بوشايبه ڪان به ته واري پر دهه نه وه ، ئڃا دواي نه وه ڪليڪ نه ڪهين له سهر فهرماني (Next) . ئيتر به شيوهيه بهردهوام دهين ، تا دهه ڪهينه سهر فهرماني (Finish) ، ئڃا ڪليڪ نه ڪهين له سهر (Finish) بو ڪوتايي هئان به پڻاسه ڪرڻه ڪه ، دهينين بهم شيوهيه ناميري ڇاپ ڪرڻه ڪمان پڻاسه ڪرد.

نه مه پڻاسه ڪرڻ بو له پڻگاي (Add Printer) ، به لام هه نديڪ جار نه ڪاره به شيوهيه ڪي ناسا تر نه نجام ده دريت ، ڪه نه ويشيان له پڻگاي سيدي (نو تو ره) وه نه نجام ده دريت . واتا سيدي ڪه دهه نه ٿي ته سهر به شيوهيه ڪي نو تو ماتي ڪي دروست ڪراوه . ڪاتي سيدي ڪه دهه نه ٿي ته سهر به شيوهيه ڪي خويندنه وهي سيدي ، دهينين شيوهيه ڪي (نو تو ره) ديته سهر بو وبهري شاشه و ڪو مه ليڪ شتي تي دايه . نه ڪر به وي له پڻگاي نه و (نو تو ره) وه ناميري ڇاپ ڪرڻه ڪه پڻاسه بڪهيت ، نه بيٽ ڪليڪ له سهر (Install Printer) بڪهيت و بهردهوام بيٽ له هه نگاهه ڪاني پڻاسه ڪرڻ ، نه ويش له پڻگاي ڪليڪ ڪرڻ له سهر فهرماني (Next)



بهردهوام دهبین به کلیک کردن لهسهر فهرمانی (Next) ، تا دهگاته سر تهواو بوونی پیناسه کردنهکه ، ئنجا بۆ دُنیا بوون لهوهی که نهو ئامیره پیناسه بووه یان نهبووه ، نهوه دهتوانی له رینگای لیستی (Start) بجپته سر ههلبژاردی (Settings) . ئنجا لهویشهوه بجپته سر (Printer) و لهوی کلیک بکه ، تا ببینی که ئامیرهکه پیناسه بووه ، یان نهبووه . نهگهر له تهنیشت (Add Printer) شیوهی ئامیریکی چاپ کردنت بینی ، نهوه به مانای نهوه دیت ، که نهو ئامیری چاپ کردنت پیناسه کردووه .

تییینی : پیناسه کردنی ئامیری چاپ کردن له جوریک بۆ جوریکی تر جیاوازی هیه . واتا پیناسه کردنی ههموو ئامیریکی چاپ کردن وهکو یهك نیه ، بهلام له پووی شیوهوه دهتوانین بَلّین ، که شیوازی پیناسه کردن له رینگای (Add Printer) بۆ ههموو ئامیرهکان نهیت .





## چۇنىتتى دانانى بەشەكانى ئۇفيس Microsoft Office

دواى ئەنجام دانى كارى قۇرماق و دانانى سىستەمى ويندۇز و پىناسە كردنى ھەموو بەشە گىرنگەكان ، ئىستا كاتى ئەو ھاتوو ېچىنە سەر باسى دانانى بەشەكانى مايكروسۇفٲ ئۇفيس Microsoft Office كە ئەم بەشەنەش لە چەند بەرنامەيەكى گىرنگ پىك ھاتوو :

- ١- بەرنامەى مايكروسۇفٲ وورد Microsoft Word
- ٢- بەرنامەى مايكروسۇفٲ ئەكسل Microsoft Excel
- ٣- بەرنامەى مايكروسۇفٲ ئەكسس Microsoft Access
- ٤- بەرنامەى مايكروسۇفٲ پاوەر پۇينت Microsoft PowerPoint
- ٥- بەرنامەى مايكروسۇفٲ پىندر Microsoft Binder
- ٦- بەرنامەى مايكروسۇفٲ ئاوت لوك Microsoft Outlook



ئه گهر بمانه وی ئهم به شانه له سهر ئامیره که مان دابنێین و له سهر سیسته مه که کاری له سهر بکهین ، ئه وه ئه بیته سیدی که مان هه بیته ئهم به شانه ی له سهر بیته ، واتا (Microsoft Office) ئیمه ئهم به شانه مان له ناو ئه و سیدی داناوه ، که له گه ل ئهم کتیبه دایه . واتا به شه که به ناوی (Microsoft Office 97) له ناو سیدی که دا هه یه ، ئیوه ده توانن سوودی ئی وه ر بگرن بۆ دانانی له سهر سیسته مه که . ئنجا به فرمون بۆ باسی چوئیتی دانانی (Microsoft Office 97) .

سهرتا سیدی که داده نینه ناو به شی خویندنه وه ی سیدی له ناو که یسه که ، ئنجا دوا ی ئه وه ئه چینه سهر پووبه ری شاشه و له ویشه وه ئه چینه سهر ئایکونه ی (My Computer) و ئه و ئایکونه یه ئه که ینه وه .






دوای کردنه وی فایل (Office 97) دیسان کو مه لیک فایل تر ده بین ، که هه موو فایل هکان به شیوه ی ژماره دانراون . ئنجا له ناو ئه و فایلانه دا ئه چینه سه ر فایل (Disk 1) و به دوو جار کلیک ی لای چه پ (Disk 1) ئه که ی نه وه ، تا به رده و امی به دانانی به شه کانی (نو فیس) بدهین .



دوای کردنه وهی فایللی (Disk 1) ، دیسان ده بینن چنده به شیکی  
تر له ناو شه فایلدها ههیه ، له ناو شه به شاندها و بو دانانی  
(Microsoft Office 97) شه چینه سر به شی (Setup) و دو جار کلیک  
لای چپی له سر شه کین ، تا دهست به کار بین له دانانهکه .



دوای ئه‌وه‌ی دوو جار کلیک‌ی لای چه‌پ له‌سه‌ر به‌شی (Setup) ئه‌که‌ین ، ئه‌چینه سه‌ر هه‌نگاوه‌کانی دانانی به‌شه‌کانی (Microsoft Office 97) ، ده‌بینین شیوه‌یه‌که‌مان بۆ ده‌رئه‌که‌وێت . له‌و شیوه‌یه‌دا دوو فهرمان ده‌بینین ، که د‌لنیا‌مان ئه‌کات له‌وه‌ی ئه‌گه‌ر به‌مانه‌وێت به‌رده‌وامی بده‌ین به دانانی (Microsoft Office 97) ، ئه‌وه ئه‌چینه سه‌ر فهرمانی (Continue) و یه‌ك جار کلیک‌ی لای چه‌پی له‌سه‌ر ئه‌که‌ین .



دواى كلىك كردن لەسەر فەرمانى (Continue) بۆ بەردەوام بوون لەسەر دانانى (Microsoft Office 97)، دەيىنن شىۋەيەكى ترمان بۆ دەردەكەوى، كە دوو بۆشايى تىدايە، بۆشايى سەرەو، واتا بۆشايى (Name) تايبەتە بە ناو، دەتوانن ھەر ناويك بنووسن. بۆشايى دووميش، واتا بۆشايى (Organization)، تايبەتە بە ناوى دەزگا، يان مەلبەند، يان كۆمپانیا، واتا دەتوانن ناوى كۆمپانیايەك، يان مەلبەندىك، يان دەزگايەك بنووسن. دواى پىر كىردنەوۋى ھەردو بۆشايى، يەك جار كلىكى لاي چەپ لەسەر فەرمانى (Ok) ئەكەين.




تېيىنى : لە پىر كىردنەوۋى ھەردو بۆشايەكەدا گرنگ نىچ ناويك بنووسىت، بەلام ئەبىت ئەو بۆشايى پىر كىرتەو. نىچا دەتوانى لە بۆشايى يەكەم ناوى خۆت بنووسى، يان ناوى ھەر كەسىكى تر. لە بۆشايى دووميشدا ھەر بە ھەمان شىۋە دەتوانى ناوى ئەو دەزگايە، يان ئەو كۆمپانىايە، يان ئەو شىۋە بنووسى كە كارى تىدا دەكەيت.

دوای پر کردنه وهی ههردوو بۆشاییه که و کلیک کردن له سهه رهمانی (Ok) شیوهیه کهمان بۆ دههئه کهوئیت ، که ئه و شیوهیه تایبه ته به دنیایا بوون له پر کردنه وهی ههردوو بۆشاییه کهی بهشی پیشوو . بۆ بهردهوام بوون دیسان دهتوانن کلیک له سهه رهمانی (Ok) بکهن .






دواى نه وهى كليك له سهر فهرمانى پيشوو ، واکا (Ok) نه كهين  
 دهيين ، ديسان شيويهكى ترمان بو دهرنه كه ویت ، كه نهو شيويه ش  
 هاوشيوهيه له گه ل شيوهى پيشوو . بو بهر دهوام بوون لهو شيوه تازهيه ،  
 ديسان جاريكى تر كليك بكه له سهر فهرمانى (Ok) .




وهك بینیمان ، له به‌شه‌کانی پیشوو چه‌ند فهرمانی‌کی هاوشیوه‌مان بو  
 ده‌رکه‌وت ، له فهرمانانه‌دا کلیکمان له‌سەر (Ok) ده‌کرد ، تا به‌رده‌وام  
 بین له دانانی به‌شه‌کانی (Microsoft Office 97) ، واتا له دواي پر  
 کردنه‌وه‌ی دوو بوشاییه‌که (۳ جار) له دواي یه‌کتر کلیک له‌سەر فهرمانی  
 (Ok) بکه‌ن .




دواي نهوه شيوه يه کي ترمان بو دهر نه که ویت ، که داواي ديارى کردني جيگايه کمان ليته کات ، تا به شه کاني (Microsoft Office 97) مان لهو جيگايه بو دابني . نيوه ده توانن هر نهو جيگايه وه کو خوي بهيلنه وه ، واکا نهو جيگايه ي که خوي ده ست نيشاني کردوه . نهو يش به شه هاردي (C: Program File) . واکا ده توانن هر له گهل دهر که ورتني شيوه تازه که دا کليک له سهر فهرماني (Ok) بکهن ، تا به شه کاني (Microsoft Office 97) تان له ناو به شي (C: Program File) بو دابني .



دوای کلیک کردن له سهر فهرمانی (Ok) ، ده بینن شیوهیه کی ترمان بو درنه که ویت . لهو شیوهیه دا داوای دیاری کردنی به شه کانی (Microsoft Office 97) مان لینه کات ، به لام به چهند شیوهیه که ، نیوه ده توانن شیوهی (Typical) هه لبرژرن . واتا هم شیوهیه لهو به شانه داده نیت که پیویستن هه بیت له ناو به شه کانی (Microsoft Office 97).



کاتیک که کلیک له سهر فهرمانی (Typical) نه کهین ، نه وه له کاتی دانانه که تهنه به شه پیویسته کانمان بۆ ئاماده نه کات . ئنجا ده بینین دیسان شیوهیه کمان بۆ دهر نه که ویت ، له و شیوه تازهیه دا کلیک له سهر فهرمانی (Continue) نه کهین ، بۆ بهردهوام بوون له دانانی به شه کانی ( Microsoft Office 97)




دواى كلىك كىرىش لىسەنسى (Continue) دەپىنىش بۇشايىشەكان  
بۇ دەرىجەگە كەلگەن ، ئىككىنچى ئىشەكان چاۋەپىران بىن ، تا ئىككىنچى ئىشەكان پىر ئىشەكان  
ۋە ئىككىنچى بە (۱۰۰٪) . كاتىك ئىشەكان بە (۱۰۰٪) دوا فەرىمانى بۇ  
دەرىجەگە كەلگەن ، كە ئىشەكان دىنبا بولۇشە لىسەنسى دانانى  
(Microsoft Office 97) . جا ئىككىنچى دەتوانىش بۇ دوا جار كلىك لىسەنسى  
فەرىمانى (Ok) بىكەن .



به م شيويه توانيمان به سر كه و توويي (Microsoft Office 97) له سر سيسته مي ويندؤز ميلينيؤم دابنيين . ئنجا دواي داناني به شه ڪائي (Microsoft Office 97) ده توانين هر به شيڪي بمانه ويٽ به ڪاري بيٺين ، نه و يش له ريڱاي ليستي (ستارت) دهه ، له ناو هه لٻڙاردهي (Programs) ، كه ئه م بهرنامانه سر به (Microsoft Office 97) ن :

- ۱- بهرنامه ي مايڪروسؤفت وُورڊ Microsoft Word
- ۲- بهرنامه ي مايڪروسؤفت نه ڪسل Microsoft Excel
- ۳- بهرنامه ي مايڪروسؤفت نه ڪسس Microsoft Access
- ۴- بهرنامه ي مايڪروسؤفت پاوهر پوينٽ Microsoft PowerPoint
- ۵- بهرنامه ي مايڪروسؤفت پينڊر Microsoft Binder
- ۶- بهرنامه ي مايڪروسؤفت ناوت لوڪ Microsoft Outlook




## چۆنیتى دانانى فونتی كوردی Font

دوای دانانى سیستەمى ویندۆز و ، دوای پیناسە کردنى بەشەکانى دەنگ و شاشە و مۆدیم و نامیری چاپ کردن و دانانى بەشەکانى سەر بە (Microsoft Office 97) ، ئیستا کاتى ئەو هاتوو بچینه سەر چۆنیتى دانانى ئەو بەشە پێویستەنەى تر ، کە بۆ کارەکانمان پێویستن ، وەکو دانانى شیوەى خەتى كوردی (فونته‌كان) و ، هەروەها بەرنامەى كۆپى کردنى سیدی و ، بەرنامەى نیشاندانى وێنە و ، بەرنامەى گۆرانى بەکارهێنان و ، بەرنامەى فەرھەنگى وەرگیران ( قاموس ) و ، بەرنامەى درژە قايرۆس . لە بەشەکانى داھاتوودا ئەم بەشە و چەند بەشیكى تر باس ئەکەین .

جا ئیستا بۆ ئەوێى بتوانین بە زمانى كوردی نووسین بنووسین ، ئەچینه سەر باسى چۆنیتى دانانى فونتی كوردی لە ناو سیستەمەكە . دەتوانین بە شیوەیەكى ئاسان ئەم کارە ئەنجام بدەین . بۆ ئەنجامدانى ئەم کارەش ئەبێ لەسەر سیدی یان فلۆپى فونتی كوردیمان هەبێ . بۆیە ئێمە بەشیكى تایبەتیمان بە ناوى (Kurdesht Font) واکا فونتی كوردی لە ناو ئەو سیدیە داناو ، کە لەگەڵ ئەم کتیبەدايە . ئیستا ش دەتوانین دەست بەکار بین لە زیاد کردنى فونتی كوردی بۆ سەر سیستەمى ویندۆز . فەرموون بۆ باس کردنى هەنگاوەکانى دانانى فونتی كوردی .




سەرەتا ئەم سىدىيە ، كە لەگەل ئەم كىتەبەدايە دايدەنئىنە ناو بەشى  
خوئندەوہى سىدى لە ناو كەيسەكەدا ، ئنجا دواى ئەوہ ئەچىنە سەر  
پووبەرى شاشەكە و لەوئىشەوہ ئەچىنە سەر ئايكۆنەى  
(My Computer) ، كە لە پىگاي ئەو ئايكۆنەيەوہ دەتوانىن بچىنە سەر  
سىدىيەكە و ناوہ پۆكى سىدىيەكە بىينىن . ئنجا بو كوردنەوہى ئەو  
ئايكۆنەيە دووجار كلىكى لاي چەپى لەسەر ئەكەين .



دوای کردنهوهی ئایکۆنهێ (My Computer) ده‌بینین چه‌ند به‌شێک له‌ ناو ئه‌و ئایکۆنه‌یه‌ هه‌یه . ئێمه‌ ده‌توانین بۆ کردنهوهی سیدی که‌ به‌جینه‌ سه‌ر به‌شی خۆیندنه‌وهی سیدی ، که‌ ئه‌و به‌شه‌ له‌ وێنه‌که‌ی ژێره‌وه‌ ئاماژه‌ی بۆ کراوه . ئنجا دوای ئه‌وه‌ به‌ دوو جار کلیک‌ی لای چه‌پ به‌شی سیدی خۆیندنه‌وه‌ ئه‌که‌ینه‌وه ، تا ناوه‌ڕۆکه‌که‌ی ببینین و به‌جینه‌ سه‌ر ئه‌و به‌شه‌ی که‌ پێویستمان پێی ئه‌بێ .



دوای کردنهوهی بهشی خویندنهوهی سیدی و بینینی ناوهپۆکی سیدییهکه، وهکو دیاره له ناو نهو بهشه زۆر فایللات هیه. ئیمه بو دانانی نهو فۆنته کوردیانهی، که له ناو سیستهمی ویندۆز پیویستمان پیی ئهبیته، ئهچینه سهرفایلی (Kurdesh Font) و به دوو جار کلیکی لای چهپ نهو فایلله ئهکهینهوه.




ئنجای دواى ئەوەی بەشی (Kurdesch Font) ئەکەینەو، دەبینین  
جۆرەها فۆنت لە ناو ئەم بەشە هەیە ، وەک فۆنتی کوردی لە جۆری  
زانست (Font Zanest) و فۆنتی کوردی لە جۆری علی (Alis Font) و  
فۆنتی کوردی لە جۆری (Pg Font). بەپێزەکانم ! ئەمانە هەمووی  
فۆنتی کوردیی ، کە لەو چەند فایلەدا کۆکراونەتەو ، ئێمە دەتوانین بو  
نووسینی کوردی لە ناو بەرنامەکانی نووسیندا بەکاریان بێنین .




سەرەتا یەکێک لەو سی فایله ئەکەینهوه ، بۆ نموونه فایلی (Font Zanest) ئەکەینهوه ، ئنجا ئەچینه سەر شریتی لیستەکان ، کە ئەکەوێتە ژێرەوهی شریتی ناوێشان . لەوێشەوه ئەچینه سەر لیستی (تحریر- Edit) و یەک جار کلیکێکی لای چەپی لەسەر ئەکەین ، تا ئەو لیستەمان بۆ بپێتەوه . ئنجا لە ناو ئەو لیستەدا ئەچینه سەر فەرمانی (Select All) و یەک جار کلیکێکی لای چەپی لەسەر ئەکەین .



ئەبەین هەموو ئەو فۆنتانە، کە لە ناو ئەم بەشەدا هەن دیار ئەبن ،  
 واتا پەنگی شیوەی فۆنتەکان ئەبێ بە پەنگی تر ، جا کە دُنیا بووین  
 لە دیاری کردنی شیوەی فۆنتەکان ، دیسان دەچینه سەر هەمان لیست ،  
 واتا لیستی (Edit) ، لەوێشەو ئەچینه سەر فەرمانی (Copy) و یەك  
 جار کلیکى لای چەپی لەسەر ئەکەین ، کە ئەم فەرمانە تاییبەتە بە  
 لەبەرگرتنەو ، واتا کاتیك کە کلیک لەسەر فەرمانی (Copy) ئەکەین ،  
 فۆنتە دیاری کراوەکانمان بۆ کوپی ئەکات .



ئازىزان ! ئنجا تەنھا ئەو ئەمىنى كە ئەو فونتە كۆپى كراوانە  
 بگوازىنەو بۆ شوئىنى مەبەست تا لە ئاۋ سىستەمەكەدا جىگىرى بگەين  
 بۆ ئەنجامدانى ئەو كارە و گواستەنەو فونتە كۆپى كراۋەكان ئەچىنە  
 سەر لىستى (ستارت Start) ، ئەو لىستە ئەكەينەو ئنجا ئەچىنە سەر  
 ھەئىژاردەى (Settings) ، لەوئىشەو ئەچىنە سەر (Control Panel) .  
 بۆ كوردنەو (Control Panel) ، يەك جار كلىكى لاي چەپى لەسەر  
 ئەكەين .



ئۇنجا لە دوای کردنهوهی بهشی (Control Panel) ، ئەبیین ئەو بهشه جوړهها فایل و شیوهی جوړاو و جوړی تیدایه ، ئیمه بو دانانی ئەو فونته کوپی کراوانه ئەچینه سهر بهشی (Fonts) و ئەو بهشه ئەکهینهوه ، ئەبیین لە ناو ئەم بهشه جوړهها فونتی تیدایه ، وهکو فونتی ئینگلیزی و فونتی عهرهبی .





[illegible]

تەيىنىس : بە ھەمان شىۋەيە دەتۋاين جۇرى فۇنتە كوردىەكانى تىرىش  
 سگۈزىنەۋە بۇ ناۋ سىستەمەكە .

## چۆنیتى دانانى ویندوز Windows Xp

خوینەرى بەرپز ! ئیستاش ئەچینە سەر باس کردنى چۆنیتى دانانى سیستمى ویندوز (XP) بۇ ئەو بەرپزانەى ، كە دەیانەوى ئەم سیستمە لەسەر ئامیرەکیان بەکار بێن . بە دوو شیۆه دەتوانین سیستمى ویندوز (XP) دابمەزینین . واتا دوو رینگا هەیه بۇ چۆنیتى دانانى ئەو سیستمە :

رینگای یەكەم : دەتوانین ئەم سیستمە لەگەڵ سیستمى ویندوز میلینیۆم دابنێن . واتا دەتوانین هەردوو سیستمەكە بەیەكەوه لەسەر ئامیرەكەدا دابنێن ، هەروەها دەتوانین وەكو تاکە سیستم دایبێن و کارى لەسەر بکەین .


بەرپزەکانم ! ئەگەر بتانەویت وەكو تاکە سیستم دایبێن ، ئەوه دەتوانن لە رینگای (MS DOS) ئەو کارە ئەنجام بدەن . كە ئەویش دەبێت ئەو سیستمە شیۆه (BOOT) بێت ، واتا لەگەڵ چوونە سەر (MS DOS) راستەوخۆ داواى دانانى سیستمەكە بکات .

رینگای دووهم : دەتوانن سیستمى ویندوز (XP) لەسەر سیستمى (ویندوز میلینیۆم) دابنێن ، كە ئەویشیان هەر بە هەمان شیۆه پێشوو دەبێت بە دوو رینگا : رینگایەکیان سیستمى (ویندوز میلینیۆم) كە لا ئەبات و تەنها سیستمى ویندوز (XP) دەمینتەوه . رینگاکەى تریان سیستمى ویندوز (XP) زیاد ئەکاتە سەر سیستمى ویندوز میلینیۆم و ئەبەن بە دوو سیستم ، دەتوانین لەسەر هەردوو سیستمەكە کار بکەین، واتا هەردوو سیستمەكە لە ناو ئامیرەكەدا جیگیر ئەبن و کاریان پى ئەکریت .

بۇ دانانى ئەو سیستمە دەبێت سیدیى (Windows XP) تان هەبێت، تا بتوانن ئەو سیستمە لەسەر ئامیرەكە تان دابنێن.

بۆ دانانی سیستەمی (Windows Xp) بە پرێگای دووهم ، واتا له سەر سیستەمی ویندۆز میلینیۆم ، دەبێت کۆمپیوتەرەکە پێ کرا بێت و چووبێتە سەر پرۆبەری شاشەکە . واتا دوای ئەوەی کە سیستەمی ویندۆز میلینیۆم دێتە سەر پرۆبەری شاشە ، ئنجا دەبێت سیدی (Windows Xp) دابنێتە سەر بەشی خوێندنەوهی سیدی له ناو کەیسەکەدا ، بۆ ئەوەی بتوانیت ئەو سیستەمە تازەیه دابنێن .


دوای دانانی سیدی سیستەمی (Windows Xp) له ناو بەشی خوێندنەوهی سیدی له ناو کەیسەکەدا ، دەبێت شێوێکی تایبەت بهو سیستەمە تازەیه دێتە سەر پرۆبەری شاشەکە ، کە فرمانەکانی دانانی سیستەمەکە ی تێدا یە . بەلام ئەگەر ئەو شێوێکە راستەوخۆیە ئەواتە سەر پرۆبەری شاشەکە ، ئەو ئەچینه سەر پرۆبەری شاشە (ویندۆز میلینیۆم) ، لهوێشەوه ئەچینه سەر ئایکۆنێ (My Computer) . له ناو ئەو ئایکۆنەیه ئەچینه سەر بەشی سیدی خوێندنەوه و دوو جار کلیکسی لای چەپی له سەر ئەکەین ، تا شێوێکە راستەوخۆیەکە (AUTORUN) بێتە سەر پرۆبەری شاشەکە .



دوای هاتنی شیوه راسته وځویه که (AUTORUN) بۆ سهر پووبه ری شاشه ده بینن ، که ئەم شیوه یه چەند فرمانیکی له سهره ، نه وهی که پیویست بیت بۆ کاره که ی ئیمه ، و اتا بۆ دانانی سیستمی (Windows Xp) فرمانی (Install Windows Xp) یه ، که ئەم فرمانه تایبته به دانانی سیستمه تازه که . نیوهی به ریز نه توانن له سهر ئەم فرمانه یه ک جار کلیکی لای چه پ بکه ن بۆ به رده وام بوون .




دواى كليك كردن لەسەرفەرمانى (Install Windows Xp) شىۋەيەكى ترمەن بۆ دەرنەكەوئىت ، لەو شىۋە تازەيەدا بۆشايەك ئەبىن ، كە دوو فەرمانى تىدايە . فەرمانىيان تايبەتە بە چۈنئىتى دانانى سىستەمى (Windows Xp) بە شىۋەى لابرەنى سىستەمە كۆنەكە . واتا ئەگەر كليك لەسەر ئەم فەرمانە بگەين بەردەوام دەيئەت لە دانانى سىستەمە تازەكە ، بەلام لە كۆتاييدا سىستەمە كۆنەكە لائەبات و وەكو سىستەمىكى تاك ئەمىنئەتەو . ئەگەر بمانەوى هەردوو سىستەمەكە بىنئىت و كار لەسەر هەردوو كيان بگەين ، ئەو لە لاپەرەى داهاوودا باسى ئەكەين .



به‌رېزان ، هر وهك له‌به‌شی پېشوو باسی دانانی سیستمه‌مه‌که‌مان کرد به‌شیوه‌ی تاکه سیستم ، نهم جاره‌یان و له‌م به‌ش‌ه‌دا بۆ دانانی ه‌ردوو سیستمه‌مه‌کش نه‌توانین له‌ بۆشای‌ی (Install Type) کلیک له‌س‌هر سی‌گۆش‌ه‌ی بۆش‌ای‌یه‌که بک‌ه‌ین و ف‌هرمانی (New Installitaon Advanced) ه‌ل‌ب‌ژ‌یر‌ین و یه‌ك جار کلیکی لای چ‌ه‌پی له‌س‌هر نه‌که‌ین . به‌م شیوه‌یه ده‌توانین ه‌ردوو سیستمه‌مه‌که له‌س‌هر نام‌یره‌که‌دا داب‌نین ، دوا‌ی نه‌وه کلیک بکه له‌س‌هر ف‌هرمانی (Next) بۆ به‌رده‌وام بوون .



لە دواى ھەلبەردى شىۋە دانانى سىستېمى (Windows Xp) بەر شىۋەيە ، كە سىستېمە كۆنەكەش بىمىنى ، قەرمانى (New Installitaon Advanced) مان ھەلبەرد و ، بۆ بەردەوام بوون كلىكمان لەسەر قەرمانى (Next) كرد ، شىۋەيەكمان بۆ دەرئەكەوى ، كە لە ژىرەۋە شىۋەكە دوو بازىنەى بچووك ھەيە . جا ئىۋەى بەرپز ئەتوانن بۆ بەردەوام بوون بە ماوسەكە بازىنەى سەرۋە ھەلبەردىن ، ھەر وەك لە وىنەكە ئامازەى بۆ كراۋە ، ئنجا بۆ بەردەوام بوون كلىك لەسەر قەرمانى (Next) بكەن .




له دواى ههلبژاردنى بازنهكهى سهرهوه له شيوهى پيشوو . ههرهوها  
له دواى كليك كردن له سهر فهرمانى (Next) ، ئىستا شيوهيهكى تر  
نهبين، كه چهند بوشاييهكى تىدايه . پيوسته نهو چهند بوشاييه به  
ژمارهى نهينى تاييهت به (Windows Xp) پر بكهينهوه ، ئيمه نهو  
ژماره نهينيانه مان بوٿان ناماده كردهوه و له ناو بوشاييهكان  
نوسيوما نه ، ئيوهش به هه مان شيوه نه م ژمارانه بنوسنهوه .






لە دواي پرکردنه وهى بۆشاييه كان و نووسىنى ژماره نهينيه كانى  
(Windows Xp)، يهك جار كليكى لاي چهپ له سهرفه رمانى (Next)  
ئەكەين بۆ بەر دەوام بوون . دواي ئەوه ديسان شيۆهيهكى ترمان بۆ  
دەرئەكەوى ، كە ئەو شيۆهيه بۆشاييهكى تىدايه ، ئەو بۆشاييه چەند  
شيۆهيهكى زمانهوانى تىدايه ، ئەو شيۆه تازيه دواي هەلبژاردن و  
دانانى شيۆه زمانهوانى دەكات ، تا سيستمەمەكە بەو شيۆه زمانه  
دابىت ، ئىوه ئەتوانن شيۆه زمانى ئىنگليزى هەلبژيرن .



له دواى ههلبژاردنى شيوهى زمانهوانى له بهشى رابردوو كليك بكهن لهسهر فهرمانى (Next) بۆ بهردهوام بوون . ديسان شيوهيهكى تازهمان بۆ دهركهوى ، لهو شيوه تازهيهدا نهتوانن راستهوخۆ بازنهى ژيرهوه ههلبژيرن و يهك جار كليكى لاي چهپ لهسهر فهرمانى (Next) بكهن بۆ بهردهوام بوون لهسهر دانانى سيستهمى (Windows Xp) .



دوای ئەوەی که بازەنی ژێرەوه مان لە شیۆهێ پێشوو دیاری کرد و کلیکمان لەسەر فەرمانی (Next) کرد ، ئیستا شیۆهێه کی تر ئەبینین ، که ئەم شیۆهێ ئەم جارە مان جیاوازی هەیه لەگەڵ شیۆهێکانی پێشتر . مەبەستیش لە جیاوازی ئەوهیه ، که شیۆهێ بۆشاییه کمان بۆ دەرئەکەوی ، ئەبێ چاوه‌ڕوان بین تا ئەو بۆشاییه به ته‌واوی پر ئەبێته‌وه و ئەبێت به ( ۱۰۰٪ ) . ئنجا له دوای پر بوونه‌وه‌ی شیۆه‌که ئەبینین راسته‌وخۆ ئامیره‌که (Restart) ئەبێته‌وه ، واتا ئەکوژیته‌وه و هەر خۆی پێ ئەبێته‌وه .



دواى (Restart) بوونه‌وهى ئاميركه و كاتى ئه‌چيته سهر سيستمى (MS. DOS) دوو فرمان ئه‌بينىن ، كه تايبه‌تن به سيستمه‌كان . واتا هه‌ردوو سيستمه‌كه‌مان به شيوهى نووسين نيشان ئه‌دات ، ئيوهى به‌ريز ئه‌توانن سيستمى (Windows Me) هه‌لبژيرن و بچنه سهر ئه‌و سيستمه ، يان ئه‌توانن سيستمى (Windows XP) هه‌لبژيرن ، تا به‌رده‌وام بن له ته‌واو كردنى دانانى ئه‌و سيستمه . ئنجا كاتيگ ئه‌م جوژه فرمانه‌تان بينى ئه‌وه ئه‌توانن پاسته‌وخۆ كليلى (Enter) له‌سهر كييۆرده‌كه دابگرن بۆ به‌رده‌وام بوون له دانانى (Windows XP) .

دواى ئه‌وه ئه‌بينىن شاشه‌ى ئاميركه په‌نگى شين ئه‌بى و فرمانه‌كان له سهر ئه‌و شاشه شينه ئه‌بينىن . بۆ نمونه بپروانه به‌شى ژيروه‌وى شاشه شينه‌كه ، ئه‌بينى دواى فرمانيگ ئه‌كات ، ئيوه به به‌رده‌وامى ئه‌بيت بپروانه ژيروه‌وى شاشه‌كه ، چ فرمانيگ بينن ئه‌وه ئه‌و كليله له‌سهر كييۆرده‌كه به‌كاربينن .

بۆ نمونه ئيستا ئه‌بينىن له ژيروه‌وى شاشه‌كه فرمانيگ هه‌يه داوامان لى ئه‌كات بۆ به‌رده‌وام بوون كليلى (Enter) به‌كاربينن ، ئنجا ئه‌بينىن شيوهى بۆشاييه‌كمان بۆ ده‌رئه‌كه‌وى كه پيداچوونه‌وه‌يه‌ك به به‌شه هارده‌كان ئه‌كات ، تا بزاني ئه‌و سيستمه تازيه له كام به‌شه هارد دابنى . ئه‌و كار هه‌ر به خيىراى ئه‌نجام ئه‌دات، واتا شيوهى بۆشاييه‌كه به خيىراى پر ئه‌بيتوه ، به‌لام دواى ئه‌وه ديسان له ژيروه‌وى شاشه‌كه فرمانيگى هاوشيوه‌مان له‌گه‌ل فرمانه‌كه‌ى پيشوو بۆ ده‌رئه‌كه‌وى ، واتا ديسان دواى به‌كارهينانى فرمانى (Enter) مان لى ئه‌كات بۆ ئه‌وهى به‌شه‌كانى سيستمه تازه‌كه‌مان بۆ كۆپى بكاته ناو ئه‌و به‌شه هارده‌ى ، كه له پر بوونه‌وهى بۆشايى پيشوو ديارى كردبوو ، ئنجا كاتى كه ئه‌و

كلىلە لەسەر كىيۇردەكە دائەگرىن ، ديسان بۇشايىيەك ئەيىن ، كە بۇشايى ئەم جارەمان كەمىك كاتى زياتر ئەوى بۇ پىر بوونەوى . واتا رەنگە چەند خولەكىكى پى بچىت تا تەواو بۇشايىيەكە پىر ئەيىتەوى ، بەلام ئەيىت چاوپوان بن ، تا تەواو بوونى كارەكى ، واتا پىر بوونەوى بۇشايىيەكە . داوى ئەوى ئەيىن لە داوى پىر بوونەوى شىۋەكە راستەوخۇ ئامىرەكە (Restart) ئەيىتەوى . ئنجا ديسان پىرواننە ژىرەوى شاشەكە و بزائن ئەم جارەيان بۇ بەردەوام بوون لە دانانى سىستەمى (Windows XP) ، چ فەرمانىك داوا ئەكات .

بەم شىۋەيە بەردەوام بە تا فەرمانەكانى تىرىش بەھەمان شىۋە ئەنجام ئەدەيت .

خوينەرى خۇشەويست ! لە داوى پى بوونەوى ئامىرەكە ئەيىن لە لا تەنىشتىكى پووبەرى شاشەكە بۇشايىيەكى بچوكمان بۇ دەرئەكەوى ، ئەو بۇشايىيە خۇى دەست بەكار ئەبى لە دانانى سىستەمە تازەكە . واتا كاتى ئەو بۇشايىيە پىر ئەيىتەوى ، ئەوى بە ماناي ئەوى دىت كە بەردەوامە لە دانانى سىستەمە تازەكە . چاوپوان بن تا تەواو ئەيىت و چەند جارىك ئەو جۆرە بۇشايىيەمان بۇ دەرئەچىت و پىر ئەيىتەوى ، ئىۋە ھەر چاوپوان ئەبن ، تا ئەو كاتەى شىۋەيەكتان بۇ دەرئەچىت ، كە داوى دانانى شىۋەى زمانەوانىمان لى ئەكات . ئىۋە ئەتوانن بۇ ھەلپىژاردنى شىۋەى زمانەوانى لە بۇشايى شىۋەكە زمانى (E) ھەلپىژىن ، ئنجا بۇ بەردەوام بوون لە دانانى سىستەمى (Windows XP) ، لە ژىرەوى شىۋەكە كلىك لەسەر فەرمانى (Next) بكن . داوى ئەۋەش ديسان شىۋەيەكى تر ئەيىن : لەم شىۋەيەدا دوو بۇشايى ئەيىن ، كە تايىبەتن بە دانانى ناو و ناوى كۇمپانيا . واتا ئەتوانن لە بۇشايى يەكەمى

سەرۋە ، واتا بۆشايى (Name) ناۋىك بنووسن و گرنگ نىە ئەو ناۋە چى بىت . ئەتۈانن ھەر ناۋى خۇتان بنووسن . بۆشايى دوۋەمىش لە ژىرەۋە ، واتا بۆشايى (Organization) تايىبەتە بە ناۋى كۆمپانىا ، يان دەزگا ، يان فەرمانگە ، يان ھەر جىگايەكى تر ، ئەتۈانن ناۋى كۆمپانىيەك بنووسن . دۋاى ئەۋەى ھەردوۋ بۆشايىەكە پەر ئەكەنەۋە ، لە ژىرەۋەى شىۋەكە كلىك بىكەن لەسەر فەرمانى (Next) بۆ بەردەۋام بوون .

لە دۋاى كلىك كىردن لەسەر فەرمانى (Next) شىۋەيەكى تر ئەبىنن ، كە ئەم شىۋەيەش تايىبەتە بە كارىكى ترى سىستەمى (Windows XP) ، ئەم كارەش دانانى وشەى نەينىە بۆ سىستەمە تازەكە . واتا لەم شىۋەيەدا چەند بۆشايىەك ئەبىنن ، كە داۋامان ئى ئەكات -ئەگەر بمانەۋى- وشەيەكى نەينى بۆ سىستەمى (Windows XP) دابىنن . ئەتۈانن لە ناۋ ئەو بۆشايىانەدا ناۋىك يان وشەيەكى نەينى بنووسىن ، بۆ ئەۋەى ھەر كەسىك ويستى كار بەو سىستەمە بىكات ، بە بى نووسىنى ئەو ناۋە يان وشە نەينىە نەتۈانن بچىتە سەر ئەو سىستەمە . بەلام ئەگەر نەتان ويست وشەى نەينى بۆ سىستەمە تازەكە دابىنن ، ئەۋە ئەتۈانن ھەر لەگەل دەر كەۋتنى شىۋە تازەكە راستەوخۇ و يەكسەر بە بى پەر كىردنەۋەى بۆشايىەكان كلىك بىكەن لەسەر فەرمانى (Next) ، ئەۋە راستەوخۇ ئەچىتە سەر بەشىكى تر ، واتا ھىچ وشەيەكى نەينى ، يان ناۋىكى نەينىت بۆ دانانىت ، بەلكو ئەچىتە سەر بەردەۋام بوون لە دانانى سىستەمە تازەكە .

دۋاى كلىك كىردن لەسەر فەرمانى (Next) شىۋەيەكى تر ئەبىنن ، ئەو شىۋەيەش تايىبەتە بە دىارىكىردنى كات و بەروار . ئىۋەى بەرىز ئەتۈانن

ئەو كات و بەروارە ھەلبژێرن ، كە ئارەزوتان لێی ھەبە ، واتا گرنگ نیە ئەگەر ھەر كاتیك ، یان بەرواریك ھەلبژێرن ، ئەتوانن بەرواری ئەو كاتە دابنێن ، كە دەست بەكار بوون لە دانانی سیستەمە تازەكە . ھەرۆھا ئەتوانن كات و بەرواریك دابنێن ، كە پابردوو بێت ، یان ھەر كاتیك و ھەر بەرواریك ، یان ھەر راستەوخۆ ، كە شیۆھ تازەكە دەرکەوت ئەو ئەتوانن كلیك بكەن لەسەر فەرمانی (Next) ، بۆ ئەوەی لە دانانی سیستەمە تازەكە بەردەوام بێت و خۆی كات و بەروارەكە ی بۆ دابنێت .

دوای ئەو دیسان شیۆھەكی تر ئەبێن ، كە دوو بازەنی تێدا یە ، ئەو شیۆھ بازەنیانە داوی دانانی سیستەمی (Windows XP) ئەكات بە چەند جۆریك . ئیۆ ئەتوانن بۆ دانانی سیستەمە تازەكە بە شیۆھەكی نموونەیی بازەنی سەرۆھ ھەلبژێرن (Typical Setting) و بە ماوسەكە دیاری بكەن . ئنجا بۆ بەردەوام بوون كلیك بكەن لەسەر فەرمانی (Next) .

دوای ئەو دیسان شیۆھەكی تر دەرئەكەوێت ئەتوانن راستەوخۆ كلیك لەسەر فەرمانی (Next) بكەن بۆ بەردەوام بون لەسەر دانانی سیستەمی (Windows Xp) .

ئنجا دەبێن شیۆھ بۆشاییەكمان بۆ دەرئەكەوێ ، ئەو شیۆھ بۆشاییە ھەر بۆ خۆی پڕ ئەبێتەو ، ئەو ھەش نیشانیە لە بەردەوام بوونی دانانی سیستەمە تازەكە . چەند جارێك ئەو شیۆھ بۆشاییە دەرئەكەوێت و پڕ ئەبێتەو ، ئیۆ تەنھا ئەتوانن چاوەڕێ بكەن تا ئەو كاتە ئامێرەكە بۆ جارێكی تر (RESART) ئەبێتەو .

دوای پێ بوونەوێ ئامێرەكە دەبێن لە ناو (MS. Dos) شیۆھ دوو سیستەم دەرئەكەوێت . ئیۆ ئەتوانن سیستەمی

(Microsoft Windows Xp) ھەلېزىن و لەسەر كىيۇردەكە كىلىلى (Enter) دابگرن بۇ ئەۋەى بەردەوام بن لەسەر ھەنگاۋەكانى كۇتايى دانانى سىستەمى (Windows Xp) . جا ھەندىك چاۋەروان بن ، تا شىۋەيەكمان بۇ دەرئەكەۋىت ، ئنجا بۇ بەردەوام بوون كلىك لەسەر فەرمانى (OK) بكەن. ديسان جارىكى تر بۇ بەردەوام بوون كلىك لەسەر فەرمانى (OK) بكەن. ئنجا لە بەشى ژىرەۋەى شىۋەكە كلىك لەسەر فەرمانى (Next) بكەن ، ئنجا ديسان جارىكى تر كلىك بكەن لەسەر فەرمانى (Next) ، ئنجا دواى ئەۋە شىۋەيەكى تر ئەبىنن ، كە داۋا ئەكات وشەيەكى نەينى بۇ سىستەمە تازەكە دابنىيت ، ئەتۈانن وشەى نەينى دانەنن ، واتا ئەگەر ئەم شىۋەيەتان بۇ دەرکەوت و نەتانويست وشەى نەينى ( پاسۋورد ) دابنن ، ئەۋە لە شىۋەكەدا دوو بازنە ئەبىنن ، بازنەى ژىرەۋە ھەلېزىن و كلىك بكەن لەسەر فەرمانى (Next) بۇ بەردەوام بوون .





## چۆنىتى بەكارهينانى بەرنامەى نېرو Nero

خوينەرى خوشەويست ! ئىستاش كاتى ئەو ھاتووە بچينە سەر  
 باسى بەرنامەيىكى ترى گرنگ لە بەرنامەكانى ئامىرى كۆمپيوتەر .  
 باسى ئەم جارەمان تايبەت ئەبىت بە بەرنامەى كۆپى كردنى سىدى ، بە  
 مەرجىك ئەبىت ئەو كەسەى ئەم بەرنامەيە دادەنىت ، يان بەكارى دىنىت ،  
 (سىدى رايەتەرى) ھەبىت . واتا بە بى (سىدى رايەتەرى) ئەم بەرنامەيە ھىچ  
 كارىكى پى ناكريت . ھەرۋەھا ۋەك دەزانين بەرنامەكانى ئامىرى  
 كۆمپيوتەر زۆرن ، لە پووى ئاسان كاريەو ، بۇ ئەنجام دانى ھەر كارىك  
 لە ناو ئامىرى كۆمپيوتەر و لە بارەى كۆپى كردنى سىدىشەو بەرنامەى  
 زۆر ھەن ، ئەو بەرنامانە لە پووى كار كەرنەو جۇزا و جۆرن ، بەلام ئىمە  
 بە باشى دەزانين ، كە بەرنامەيىكى باش و پىكوپىكى ۋەكو بەرنامەى  
 (Nero) ، كە بەرنامەيىكى يەكجار بەناوبانگ و گرنگ ، بۇ خوينەرانى  
 باس بکەين ، بەو ھىوايەى كە سوود بەخش بىت و ، ئاسانكارىكى  
 زۆرتان بۇ بخەينە بەرچاو ، ھەر لە بارەى دانانى بەرنامەكەو تا كار  
 كردن لە سەر بەرنامەكە و چۆنىتى كۆپى كردنى سىدى بە ھەموو  
 جۆرەكانىەو . مەبەستىش لە وشەى جۆرەكانى ئەو دەگرىتەو ، كە  
 ئەم بەرنامەيە دەتوانىت كارى كۆپى لە سىدىيەكەو بۇ سىدىيەكى تر  
 بکات . ھەرۋەھا بە ھۆى ئەم بەرنامەيەو دەتوانىت ھەر شتىكى گرنگ لە  
 ناو ھاردى كۆمپيوتەرەكەدا ھەبىت بىخەيتە سەر سىدىيەكى بەتال .  
 ھەرۋەھا دەتوانىت سىدىيەكى دەنگ يان دەنگ و رەنگ لە پىنگاى ئەم  
 بەرنامەيە كۆپى بکەيت .

## به‌نامهی Nero Express

۱- ناسینی پووبه‌ری به‌نامهی Nero Express


له پینچ ( ۵ ) به‌ش پیک هاتوو ده هه‌ریه‌کیک له‌م چه‌ند به‌شه  
کاریکی تایبه‌تی نه‌نجام نه‌دات .

- 1- Data
- 2 - Music
- 3 - Videos / Pictures
- 4 - Copy Entire Disc
- 5 - Disc Image or Saved Project




۱- كۆپى كىردىن لە پىگىاى ھارد ، واتا ئەو شتاتەى كە لە ناو ئامپىرەكەدا خەزىن كراون يان لە ناو بەشە ھاردەكاندا ھەن چۆن بىگوازىنەوہ بۆ سەر سىدىيەكى بەتال ، كە ئەو كىردارە بە ھۆى فەرمانى يەكەمەوہ ئەبىت فەرمانى Data .


سەرەتا دواى كىردنەوہى بەرنامەى نىرۆ Nero Express ئەچىنە سەر فەرمانى Data و لەوئى يەك جار كلىكى لاي چەپ لەسەر ئەو فەرمانە ئەكەين ، ئەبىنن ئەو فەرمانە دوو بەشى ئى ئەبىتەوہ ، ئىجا لەسەر فەرمانى يەكەمىيان Data Disc كلىكى لاي چەپ ئەكەين ، ئەبىنن شىوہىەكى تىرمان بۆ دەر ئەكەوئى .




کە کلیکی لای چەپ لەسەر فەرمانی (Data Disc) ئەکەین ، ئەبیین ئەم شیۆهیه مان بۆ دەرئەکەوێت ، کە لە وێنەی ژێرەوه دا ئاماژەمان پێی کردووە . ئنجا ئەچینه سەر فەرمانی (Add) و لەوێش یەک جار کلیکی لای چەپ ئەکەین ، تا شیۆهیه کی ترمان بۆ دەرئەکەوێ ، ئنجا لەو شیۆهیه دا و لە بەشی (Location) ئەو شوێنە هەڵنەبژێرین ، کە فایلەکانمان تێدا پاراستوو . بۆ نموونە ئەگەر لە بەشە هاردی (D : /) فایلەکانت پاراستبوو ، ئەوا لە بەشی (Location) بەشی (Local Disk D : ) هەڵبژێرە و لە بۆشایی ژێرەوه ش فایلەکانت یەک یەک دەستنیشان بکە و ، جاریکی تر کلیک بکە لەسەر (Add) ، ئنجا دواى ئەوە کلیک بکە لەسەر فەرمانی (Finished) .



دوای کلیک کردن له‌سەر فهرمانی (Finished) بپروانه ئه‌و شریته‌ی ، که ئه‌که‌ویته خواره‌وه‌ی پووبه‌ری به‌رنامه‌که ، ئه‌بیت په‌نگی شین نه‌گاته ناست په‌نگی سوور . چونکه ئه‌گه‌ر بگاته ناستی په‌نگی سوور ، واتا له‌سەر سیدی‌که جی‌گای نابیته‌وه . به‌لام ئه‌گه‌ر تا ناستی په‌نگی زه‌رده‌که بوو ، ئه‌وه مانای ئه‌وه‌یه ، که له‌سەر سیدی‌که جی‌گای ئه‌بیته‌وه ، دوای ئه‌وه کلیک بکه له‌سەر فهرمانی (Next) .



دواى كليك كردن لەسەر فەرمانى (Next) شىۆەيهكى ترمان بۆ دەر ئەكەوى ، لەو شىۆەيهدا ئەبێت لە بۆشايى سەرەوه ، واکا لە بۆشايى (Current Recorder) ئەو شۆينە ھەلبژێرين ، کە (سیدی پایتەر) ھەكى پى ناسراوه . واکا يان (F:) يان (G:) يان (H:) ، کە زۆر جارى وا ھەيه ھەر بەرنامەکە بۆ خۆى ئەو بەشە دەستنيشان ئەکات . ئنجا دواى ئەوه لە بۆشايى ژێرەوه (Disc Name) ناویک بنووسە ، چونکە ئەو ناوه ئەبێت بە ناونيشانى سیدیەکە .



دوای دانانی ناویک له بۆشایی (Writing Speed) ، خیرایی کۆپی کردنه که دهسینیشان بکه ، که خیراییه که ی بۆ کۆپی کردن تا کهم تر بیت باشتره ، واتا یان (۱۶) یان (۲۴) ، ئەوسا به شیوهیهکی ئاسایی کاری کۆپی کردن ئەنجام ئەدات ، ئنجا له بۆشایی (Number Of Copies) چهند سیدیت پیویست ئەبیت ئەو ژمارهیه دیاری بکه . له کۆتایی دا ئەو دوو چوار گۆشه بچووکهی که ئەکهوێته ژێرهوه ، به کلیک کردن هیما ی راستیان له سەر ههلبگره ، واتا چوارگۆشهکان وهک ئەو شیوه بیت ، که له وینهکه ی ژێرهوه ئامارهم پێی کردوو ، ئنجا کلیک بکه له سەر (Burn) تا دهست به کار بیت له کرداری کۆپی کردنه که و چاوه پوان به ، تا کۆتایی کاره که واتا تا ئەبیت به ۱۰۰٪ .




۲- كۆپى كىرنى گۆرانى ، يان بەشى دەنگ لە پىگای هارد ، واتا ئەو گۆرانىانەى لە ناو ئامپىرەكەدا خەزن كراون ، يان لە ناو بەشە هاردەكاندا هەن ، چۆن بىگوازىنەووە بۆ سەر سىدىيەكى بەتال . ئەو كىردارە بە هۆى فەرمانى دووهمەووە ئەبىت ، فەرمانى (Music) .

بۆ كۆپى كىرنى گۆرانى دەنگ ، ئەگەر ئەو گۆرانىيە (Wave) يان (Mp3) يان (Wma) بوو ، ئەتوانىن ئەو كارە لە پىگای بەشى (Music) ئەنجام بدەين . بۆ نموونە ئەگەر لە ناو هاردەكانى ناو كۆمپىوتەرەكە گۆرانى (Mp3) هەبوو ، وىستت ئەو گۆرانىانە بگوازىتەووە بۆ سەر سىدىيەكى بەتال ، ئەو لە بەشى (Music) ئەچىتە سەر بەشى (Mp3 Disc) ، لەوئى يەك جار كلىكى لای چەپ ئەكەيت .







كە كلىكى لای چەپ لەسەر فەرمانى (Mp3 Disc) ئەكەين ، ئەو شیۆهیه مان بۆ دەرئەكەوێت ، كە لە وێنەى ژێرەویدا ئاماژەمان پێى كردووە . ئنجا ئەچینه سەر فەرمانى (Add) و یەك جار كلىكى لای چەپى لەسەر ئەكەين ، شیۆهیهكى ترمان بۆ دەرئەكەوێ . ئنجا لەو شیۆهیهدا و لە بەشى (Location) ئەو شوێنە هەلئەبژێرین كە گۆرانیهكانمان تێدا پاراستوو . بۆ نمونە ئەگەر لە بەشە هاردى (D:/) گۆرانیهكانت پاراستبوو ، ئەوا لە بەشى (Location) بەشى (Local Disk D :) هەلئەبژێرە ، لە بۆشایی ژێرەودەش گۆرانیهكانت یەك یەك دەستنیشان بكە و ، جاريكى تر كلىك بكە لەسەر (Add) ، دواى ئەوە كلىك لەسەر فەرمانى (Finished) بكە .



دواى كليك كردن له سهر فهرمانى (Finished) پروانه ئه و شريتهى ،  
 كه نه كه ويته خواره وى پووبه رى بهرنامه كه ، نه بى ت پهنگى شين نه گاته  
 ئاست پهنگى سوور . نه گهر بگاته ئاستى پهنگى سوور ، واتا له سهر  
 سىديه كه جيگاي نابيته وه ، به لام نه گهر تا ئاستى پهنگه زهرده كه بوو ،  
 نه وه ماناي نه وى كه له سهر سىديه كه جيگاي نه بى ته وه ، ئنجا كليك بكه  
 له سهر فهرمانى (Next)



دوای کلیک کردن لەسەر فەرمانى (Next) شیۆەیهکی ترمان بۆ دەڕ ئەکەوئ ، لەو شیۆەیهدا ئەبێت لە بۆشایی سەرەو ، واتا لە بۆشایی (Current Recorder) ئەو شوێنە هەلبژێرین ، کە (سیدی رایتەر) هەکی پئ ناسراو ، واتا یان (F:) یان (G:) یان (H:) ، کە زۆر جاری وا هەیه هەر بەرنامەکە بۆ خۆی ئەو بەشە دەستنیشان ئەکات ، دوای ئەو لە بۆشایی ژێرەو (Disc Name) ناویک بنووسە ، چونکە ئەو ناوە ئەبێت بە ناوێشانى سیدیەکە.




دوای دانانی ناویک له بۆشایی (Writing Speed) ، خێرای کۆپی کردنه‌که ده‌سنیشان بکه . خێرای کۆپی کردن تا کهم تر بێت باشتره ، واتا یان (۱۶) یان (۲۴) بێت ، نه‌وا به شیوه‌یه‌کی ئاسایی کاری کۆپی کردن نه‌نجام نه‌دات . ئنجا له بۆشایی (Number Of Copies) چه‌ند سیدیت پیویست نه‌بێت نه‌و ژماره‌یه دیاری بکه ، له کۆتایی دا نه‌و دوو چوارگۆشه بچووکهی ، که نه‌که‌ویتته ژێره‌وه هیمای راستیان له‌سه‌ر مه‌لبگره به کلیک کردن . واتا چوارگۆشه‌کان به‌و شیوه بێت که له وینه‌که‌ی ژێره‌وه ئاماژه‌م پێی کردووه ، ئنجا کلیک بکه له‌سه‌ر (Burn) ، تا ده‌ست به‌کار بێت له کرداری کۆپی کردنی سیدی گۆرانیه‌که و چاره‌پوان به ، تا کۆتایی کاره‌که واتا تا نه‌بێت به ۱۰۰٪ .



۳- كۆپى كىرنى گۆرانى دەنگ و پەنگ لە پىگای هارد ، واتا ئەو گۆرانى دەنگ و پەنگىانەى ، كە لە ناو ئامپەرەكەدا خەزن كراون ، يان لە ناو بەشە هاردەكاندا هەن ، چۆن بىگوازينەو بۆ سەر سىدىيەكى بەتال ، كە ئەو كىردارە بە ھۆى فەرمانى سىپەمەو ئەنجام دەدرىت ، فەرمانى (Videos / Pictures) .


بۆ كۆپى كىرنى گۆرانى دەنگ و پەنگ ( كلىپ ) ، ئەتوانىن ئەو كارە لە پىگای بەشى (Videos / Pictures) ئەنجام بدەين . بۆ نموونە ئەگەر لە ناو هاردەكانى ناو كۆمپيوتەرەكە گۆرانى دەنگ و پەنگ ( كلىپ ) ھەبوو ، ويستت ئەو گۆرانىانە بگوازينەو بۆ سەر سىدىيەكى بەتال ، ئەو لە بەشى (Videos / Pictures) ئەچىتە سەر بەشى (Video Cd) و لەوئ يەك جار كلىكى لاى چەپ ئەكەيت .



که کلیک‌ی لای چپ له‌سەر فهرمانی (Video Cd) ئەکەین ، ئەبیین ئەم شیۆه‌یه‌مان بۆ دەرئەکەوێت ، که له وێنەی ژێرەوه‌دا ئاماژەمان پێی کردوو . ئنجا ئەچینه سەر فهرمانی (Add) و جار کلیک‌ی لای چەپی له‌سەر ئەکەین ، تا شیۆه‌یه‌کی تێمان بۆ دەرئەکەوێ . لهو شیۆه‌یه‌دا و له به‌شی (Location) ئەو شوێنە هەڵئەبژێرین ، که گۆزانیە‌کانمان تێدا پاراستوو . بۆ نموونه ئەگەر له به‌شه هاردی (/ : D) گۆزانیە‌کانت پاراستبوو ، ئەوا له به‌شی (Location) به‌شی (: Local Disk D) هەڵبژێره ، و له بۆشایی ژێرەوه‌ش گۆزانیە‌کانت یەک یەک دەست‌نیشان بکه ، و جارێکی تر کلیک بکه له‌سەر (Add) ، دوا‌ی ئەوه کلیک بکه له‌سەر فهرمانی (Finished) .



دوای کلیک کردن لەسەر فەرمانی (Finished) ئەبیینی شیۆهکه ئەگۆریت و شیۆهیهکی تر دەر ئەکەوێت ، ئنجا گۆرانیە دەنگ و پەنگیەکانت لەو شیۆ تازەیهدا نیشان ئەدات ، ئەتوانی یەک یەک گۆرانیە دەنگ و پەنگیەکان تاقی بکەیتەوه بۆ دلتیا بوون لە تەواوی جوړی گۆرانیەکه ، ئنجا دوای ئەوه کلیک بکە لەسەر فەرمانی (Next) .




دواى كليك كردن لەسەر فەرمانى (Next) شىۆهيهكى ترمان بۆ دەر ئەكەوى ، لەو شىۆهيهدا ئەبێت لە بۆشايى سەرەوه . واکا لە بۆشايى (Current Recorder) ئەو شوێنە هەلبژێرين ، کە (سیدی ڕایته)هکەى پى ناسراوه ، واکا يان (F:) يان (G:) يان (H:) ، کە زۆر جارى وا ههيه هەر بەرنامەکە بۆ خۆى ئەو بەشە دەستنيشان ئەکات . ئنجا دواى ئەوه لە بۆشايى ژێرەوه (Disc Name) ناویک بنووسه ، چونکە ئەو ناوه ئەبێت بە ناوনিشانی سیدیەکە .





ئىنجا دواى دانانى ناويك له بوشايى (Writing Speed) خىرايى  
 كۆپى كىرەنەكە دەسنىشان بىكە ، خىرايى كۆپى كىرەن تا كەم تر بىت  
 باشترە ، واتا يان (۱۶) يان (۲۴) بىت ، ئەوا بە شىۋەيەكى ئاسايى كارى  
 كۆپى كىرەن ئەنجام ئەدات . ئىنجا له بوشايى (Number Of Copies)  
 چەند سىدىت پىۋىست ئەبىت ئەو ژمارەيە ديارى بىكە .



دواى ديارى كردنى ژمارەى سىدىيەكانت و لە كۆتايى دا ، ئەو دوو چوار گۆشە بچووكەى ، كە ئەكەويتە ژىرەو هىماى راستيان لەسەر هەلبگرە بە كليك كردن . واتا چوارگۆشەكان وەك ئەو شىوە بىت ، كە لە وىنەكەى بەشى پىشوو ئاماژەم پىى كردوو ، ئنجا كليك بكە لەسەر (Burn) ، تا دەست بەكار بىت لە كردارى كۆپى كردنى سىدى گۆرانىكە و چاوەپوان بە ، تا كۆتايى كارەكە . واتا تا ئەو كاتەى ئەو دوو بۆشايىيەى ، كە لە وىنەى ژىرەو ئاماژەى بۆ كراوە ئەبىت بە ۱۰۰٪ .



۴-كۆپى كىرنى سىدى بۇ سىدى ، واتا ئەگەر وىستت سىدىكى پر  
 كە بەرنامە يان گۇرانى دەنگ ، يان گۇرانى دەنگ و پەنگ ، يان يارى يان  
 ھەر سىدىكى تر ، كە تايىبەت بىت بە ئامپىرى كۆمپىوتەر ، بگوازىتەو  
 بۇ سەر سىدىكى بەتال ، ئەو كىردارەش بە ھۆى فەرمانى چوارەمەو  
 ئەنجام دەدرىت ، فەرمانى (Copy Entire Disc) .

سەرەتا ئەگەر وىستت سىدىكى كۆپى بىكەيت ، كە نىسخەكى لە  
 لات ھەيە ، ئەو دەتوانى ئەم كارە بەم شىوہيە ئەنجام بەدەيت :


سىدى نىسخەكە لە ناو سىدى پوومەكە دانى لە ناو كەيسى  
 كۆمپىوتەرەكە ، دواى ئەو سىدىكى بەتال لە ناو پايترەكە دانى لە  
 ناو كەيسى كۆمپىوتەرەكە ، ئنجا دواى ئەو بچۆرە سەر كىرنەوہى  
 بەرنامەكە .




بە ھۆى ماوسەكە دوو جار كلىكى لاي چەپ بكە لەسەر بەرنامەكە ،  
 ۋەك چۆن لە وىنەى بەشى پىشوو ئاوازەم بۆى كردوو . ئنجا دواى  
 كردنەۋەى بەرنامەكە پروبەرى ئەو بەرنامەىە ئەبىنى ، ئەبىنى كە چەند  
 فەرمانىك ھەىە بۆ ئەنجامدانى كۆپى كردنى سىدى بۆ سىدى . دەتوانى  
 بچىتە سەر فەرمانى (Copy Entire Disc) و لەسەر ئەم فەرمانە يەك  
 جار كلىكى لاي چەپ بكە .




دوای کلیک کردن له سهر فهرمانی (Copy Entire Disc) شیوه‌یه‌کی ترمان بۆ دهرئه‌که‌وی، لهو شیوه‌یه‌دا و له بۆشایی (Source Drive) جوړی پیناسه‌ی سیدی پوومه‌که دیاری بکه. بۆ نمونه ئه‌گهر سیدی پوومه‌که (E:) بوو یان (F:) یان (G:) یان (H:) بوو، ئه‌وه له بۆشایی سه‌ره‌وه ئه‌و جوړه دیاری بکه. ئنجا له بۆشایی دووهم‌دا جوړی پیناسه‌ی پایته‌ره‌که دیاری بکه به هه‌مان شیوه‌ی سیدی پوومه‌که، واته ئه‌گهر (F:) یان (G:) یان (H:) یان (I:) بوو، ئه‌وه ئه‌و به‌شه دیاری بکه.




دواى ديارى كردنى سىدى پووم و پايتەرەكە لە ھەردوو بۆشایەكەى سەرەو ، دەچیتە بەشى خوارەوئى پووبەرى بەرنامەكە ، لەوئى چوارگۆشەيەكى بچوك ئەبىنى ، ئەگەر ئەو چوارگۆشە بچووكە ديارى بكەیت ، ئەو پاستەوخۆ لە سىدىكەو دەيگوازیتەو بۆ سەر پايتەرەكە . ئەگەر ئەو چوارگۆشەيە ديارى نەكەیت ، ئەو يەكەم جار سىدى نەسخەكە بۆ دەگوازیتەو ناو ھاردەكە و لە دوايدا بە پايتەرەكە كارى كۆپى ئەنجام ئەدات . ديارى كردنى ئەو چوارگۆشەيەش دەكەوئیتە سەر خۆتان .



له دوای دیاری کردنی چوارگۆشه‌که ، له بۆشایی (Writing Speed) خێرای کۆپی کردنه‌که ده‌سنیشان بکه . خێرای کۆپی کردن تا کهم تر بێت باشته ، واتا (۱۶) یان (۲۴) بێت ، ئه‌وا به‌ شیوه‌یه‌کی ئاسایی کاری کۆپی کردن ئه‌نجام ئه‌دات ، ئنجا له بۆشایی (Number Of Copies) چه‌ند سیدیت پێویست ئه‌بێت ئه‌و ژماره‌یه دیاری بکه .



دواى ديارى كردنى خىرايى كۆپى كردنەكە و ژمارەى سىدىهكانت ،  
كليك بكە لەسەر (Burn) ، تا دەست بەكار بێت لە كردارى كۆپى كردنى  
سىدى بۆ سىدى ، چاوپوان بە تا كۆتايى كارەكە . واتا تا ئەو كاتەى  
ئەو دوو بۆشايىيەى كە لە وێنەى ژىرەرەو ناماژەى بۆ كراوە ئەبێت بە  
١٠٠٪ .





۵- دوايىن بەش لە بەشەکانى بەرنامەى (Nero Express) ، که بەشى پىنچەمە ، ( Disc Image or Saved Project ) ، تايبەتە بە گواستەنەوى ئەو فايلا تانەى که پارىزراون دواى کۆپى کردن . واتا ئەگەر پىشتەر فايلا تىکت بە هۆى ئەم بەرنامەىە کۆپى کردبوو و دواى کۆپى کردنەکه ئەو فايلا تانەت لە ناو هاردى کۆمپيوته رەکه پاراستبوو ، ئەو ئەستادەتوانى بە هۆى ئەم بەشەو جارێكى تر ئەو فايلا تانە کۆپى بکەیتەو . واتا ئەگەر فايلا تەکانت لە هەر جىگايەک پاراستبوو ، ئەو کاتێک که لە سەر ئەم فەرمانە کليک دەکەیت ، پەنجەرەىەکت بۆ دەرئەکهوئ . ئەو کاتە ئەو جىگايە هەلنەبژىرى ، که فايلا تەکانت لىي پاراستووه ، ئنجا کليک دەکەیت لەسەر فەرمانى (Open) ، لە دوايىدا بۆ کۆپى کردنى سىديه که هەمان هەنگاوه کانى پيشوو بەکار دىنى .




## بەرنامەى Windows Washer

خوینەرى ئازیز! ئەم بەرنامەىەش وەكو بەرنامەكانى تر سومەندە بۆ خاۋىن كىردنەۋەى فايەلە زیادەكانى ناو سىستەمەكە . واتا لە پىگای ئەم بەرنامەىەۋە دەتوانى پۆژانە فايەلە زیادەكانى ناو ئامىرەكەت بسىرتەۋە ، بە بى ئەۋەى هىچ زىيانىك بە ئامىرەكەت بگەىەنىت .


پىم باشە ھەر لە سەرەتاۋە باسى چۆنىتى دانانى بەرنامەكە بگەم ، بۆ ئەۋەى بىتوانن بە شىۋەىەكى پاست ئەم بەرنامەىە لەسەر ئامىرەكەتان داىنىن .




به‌نامه‌ی (Windows Washer) له ناو ئه‌و سیدی‌دا هه‌یه ، که له‌گه‌ل کتێبه‌که‌ دایه . بۆ دانانی ئه‌و به‌نامه‌یه‌ له‌سه‌ر پووبه‌ری شاشه‌که‌وه‌ بچۆره‌ سه‌ر ئایکۆنه‌ی (My Computer) ، له‌وێشه‌وه‌ بچۆره‌ سه‌ر به‌شی خوێندنه‌وه‌ی سیدی و ئه‌و به‌شه‌ بکه‌وه ، ئه‌بێنی له‌ ناو ئه‌و به‌شه‌ فۆلده‌ریکی تیا‌یه‌ به‌ ناوی (Windows Washer) ، ئه‌و فۆلده‌ره‌ به‌ دوو جار کلیک‌ی لای چه‌پ بکه‌وه .



دواى کردنهوى فۆلدهرى (Windows Washer) دوو جار کليکى لای چەپ بکە لەسەر ئەو فایلەى ، که لە نار فۆلدهرەکهدا هەبوو . واتا فایلەى (Washer) ، که دوو جار کليک ئەکەیت لەسەر ئەم فایلە شیۆهیهکت بۆ دەر ئەکەوى ، که پیت ئەلێ ئەتەوى بەردهوام بێت لە دانانى بەرنامەى (Windows Washer) ؟ جا بۆ بەردهوام بوون ، کليک بکە لەسەر فەرمانى (Yes) .




دوای کلیک کردن له‌سەر فرمانی (Yes) شیوه‌یه‌کی ترت بۆ ده‌ر نه‌که‌وێ، له‌و شیوه تازیه‌دا و له ژیره‌وه دوو فرمان نه‌بینی، که نه‌توانی به‌هۆی فرمانی یه‌که‌م (Cancel) به‌رنامه‌که دانه‌نیت. به‌هۆی فرمانی دووه‌میش (I Agree) نه‌توانی به‌رده‌وام بیت له دانانی به‌رنامه‌ی (Windows Washer). واتا بۆ به‌رده‌وام بوون له دانانی به‌رنامه‌که کلیک له‌سەر فرمانی (I Agree) بکه.




دواى كليك كردن لەسەر فەرمانى (I Agree) ، شیۆهیهكى تەرت بۆ دەر ئەكەوێ ، لەو شیۆه تازەیهدا كۆمەڵێك چوارگۆشه ئەبینى ، كه ئەم چوارگۆشەنەش هەلبژاردنى شیۆهى دانانەكەیه ، ئەتوانن هەر وهك خۆى جێى بهێلن ، ئنجا لە ژێرەوه دوو فەرمان ئەبینى كه ئەتوانى بە هۆى فەرمانى یەكەم (Exit) لە دانانى بەرنامەكە بچیتە دەرەوه و ، بە هۆى فەرمانى دووهمیش (Next) ئەتوانى بەردەوام بیت لە دانانى بەرنامەى (Windows Washer) ، واتا كليك بكە لەسەر فەرمانى (Next) بۆ بەردەوام بوون لە دانانى بەرنامەكە .



دواى كليك كردن لەسەر فەرمانى (Next) شیۆهیهكى ترتان بۆ دەر ئەكەوى، لەو شیۆه تازەیهدا كۆمەڵێك چوارگۆشە ئەبینى. ئەم چوارگۆشەش هەمووى دیاریكراوه، ئەتوانن هەر وەك خۆى جێى بهێلن. ئنجا لە ژێرەوه سێ فەرمان ئەبینن، كە ئەتوانن بە ھۆى فەرمانى یەكەم (Back) ھەنگاویك بگەڕێنەوه بۆ دواوه. بە ھۆى فەرمانى دووھمیش (Exit) ئەتوانن لە دانانى بەرنامەكە بچیتە دەرەوه. بە ھۆى فەرمانى سێھەمیش (Install) ئەتوانن بەردەوام بن لە دانانى بەرنامەى (Windows Washer). كەواتە بۆ دانانى بەرنامەكە كليك لەسەر فەرمانى (Install) بكە.



دوای کلیک کردن له‌سەر فەرمانی (Install) شیۆه‌یه‌کی ترت بو‌دهر ئەکه‌وێ، له‌و شیۆه تازیه‌دا کۆمه‌لیک هێمای راسته‌ له‌ به‌رامبه‌ر نووسینه‌کان ده‌رئه‌که‌وێت. ته‌نها چاوه‌پوان به‌ تا کۆتایی، ئنجا له‌ کۆتایی بچۆره‌ سه‌ر فەرمانی (Next)، که‌ به‌ هۆی ئەم فەرمانه‌وه‌ ئەتوانی به‌رده‌وام بیت له‌ دانانی به‌رنامه‌ی (Windows Washer). و‌اتا بو‌ به‌رده‌وام بوون له‌ دانانی به‌رنامه‌که‌ کلیک له‌سه‌ر فەرمانی (Next) بکه‌.






دوای کلیک کردن لەسەر فەرمانى (Next) شیۆهیهکی تەرت بۆ دەڕ ئەکەوێ ، لەو شیۆه تازەیهدا کۆمەڵێک هێمای راستە لە ناو چوار گۆشەى بەرامبەر نووسینەکان دەڕئەکەوێت ، تەنھا چاوەڕوان بە تا کۆتایی . ئنجا لە کۆتایی بچۆرە سەر فەرمانى (Next) ، کە بە هۆی ئەم فەرمانەوه ئەتوانی بەر دەوام بیت لە دانانی بەرنامەى (Windows Washer) . واتا بۆ بەر دەوام بوون لە دانانی بەرنامەکە کلیک بکە لەسەر فەرمانى (Next).



دواى كليك كردن لەسەر فەرمانى (Next) شىۆهيهكى تەرت بۆ دەر ئەكەوى . لەو شىۆه تازەيهدا كە دوا شىۆهيه تەنها يەك فەرمان ئەبينى ، كە ئەويش فەرمانى (Finished) ، ئنجا بە ھۆى ئەم فەرمانەوه ئەتوانى كۆتايى بېنى بە دانانى بەرنامەى (Windows Washer) ، واتا كليك بکە لەسەر فەرمانى (Finished) بۆ كۆتايى ھىنان بە دانانى بەرنامەكە بە سەرکەوتوويى .




خوینهری ئازیز! دواى دانانى به‌رنامه‌كه به‌سه‌ركه‌وتووې ،  
 راسته‌وخو شيوه‌ى به‌رنامه‌كه‌ت له‌سه‌ر پووبه‌رى شاشه‌كه بو دهرنه‌كه‌وې.  
 له‌و شيوه‌يه‌دا ته‌نھا ئه‌وه ئه‌مېنى ، كه ده‌ست بگړت به‌ خاوين  
 كړدنه‌وه‌ى نامېره‌كه . واتا بو پاك كړدنه‌وه‌ى سيسته‌مى كومپيوته‌ره‌كه  
 له‌ فايله زياده‌كان ، ئه‌توانن بچنه سه‌ر فه‌رمانى (Wash Now) و يه‌ك  
 جار كليكى لاي چه‌پ بگن له‌سه‌ر ئه‌و فه‌رمانه .



دوای کلیک کردن له سهر فرمانی (Wash Now) شیوهیه کی ترت بۆ دهر نه کهوی، لهو شیوه تازهیه دا کۆمه لیک فرمان و شیوه نه بیینی . نه توانن بۆ پاک کردنه وهی ئامیره که له فایل به زیاده کان کلیک بکه ن له سهر فرمانی (Start) ، که نه که ویتته ژیره وهی شیوه که ، بۆ ده ست به کار بوون له خاوین کردنه وهی ئامیره که له فایل به زیاده کان ، نه بیت چاره پروان بیت ، تا هیمای راسته له بهرام بهر هه موو شیوه کان دروست نه بیت ، نجا له کۆتاییدا کلیک بکه له سهر فرمانی (Finished) .



دواى كليك كردن لەسەر فەرمانى (Finished) شیۆهیهكى تەرت بۆ دەر ئەكەوى ، لەو شیۆهیهدا كۆمەڵێك بۆشایی و ژمارە ئەبینى ، كە ئەو ژمارانەش كۆى ئەو فایلانەت بۆ سەر ژمێر ئەكات ، كە ئەم بەرنامەیه هەستاو بە پاك كردنەوهى . لە كۆتاییدا تەنها ئەوه ئەمىنى كليك بكريت لەسەر فەرمانى (Clear Statistics) بۆ كۆتایی هێنانی كردارى پاك كردنەوهكه . ئنجا لەسەرەوهى شیۆهكهدا كليك بكريت لەسەر فەرمانى (Close) بۆ داخستنى شیۆهكه .





# FORMAT & SETUP WINDOWS

ئەم كىتەپ

ئەم بابەتتەنى لەخۇ گرتووہ :

- ۱- فۆرمات .
- ۲- دانانى ويندۆز .
- ۳- فۆنتى كوردى .
- ۴- پېناسەى دەنگ .
- ۵- پېناسەى شاشە .
- ۶- پېناسەى مۆدېم .
- ۷- بەرنامەى نېرۆ .
- ۸- بەرنامەى ويندۆز واشەر .

لە كىتەپخانەى بەرپوئەبەرپەتى گشتى رۆشنىبرى و ھونەر لە ھەولېر

ژمارە ۴۶۶ سالى ۲۰۰۴ ى دراوھتى